



### Herausgeber: Rainer Huttenloher

# IBM POWER Systems i Systemmanagement

Betriebssystem, Administration und Systemsteuerung, Datenhaltung, Datenbank und Integration, Client Connectivity, Netzwerk und Serverdienste





# 4Kapitel 4Seite 2Betriebssysteme/Integration

- 4.1 System i Betriebssysteme
- 4.1.1 Linux on iSeries
- 4.1.2 System i Integration mit dem Windows-Server

### 4.2 Die Hardware Management Console (HMC)

- 4.2.1 Die Hardware
- 4.2.2 HMC verkabeln
- 4.2.3 Netzwerkverbindung erstellen
- 4.2.3.1 System i Ports Service Prozessor DHCP-Client
- 4.2.3.2 Private und offene Netze in der HMC-Umgebung
- 4.2.4 HMC Anfangskonfiguration erstellen
- 4.2.5 Verbindung zu Service-Provider konfigurieren
- 4.2.6 Logische Verbindungsherstellung zwischen HMC und System i
- 4.2.7 HMC-Webclient installieren und konfigurieren (WebSM)
- 4.2.7.1 Firewall-Einstellungen der HMC anpassen
- 4.2.8 Remote Systemkonsole für System i (DSP01)
- 4.2.8.1 Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

### 4.3 IBM Director – Grundlagen

- 4.3.1 Installation der Komponenten auf System i der IBM Director Server und Agent
- 4.3.2 Benutzerverwaltung
- 4.3.3 IBM Director Konsole
- 4.3.3.1 Die Verwendung der IBM Director Konsole
- 4.3.3.2 Installation der IBM Director Konsole
- 4.3.3.3 Berechtigungssteuerung für die Verwendung mit IBM Director Server auf System i
- 4.3.3.4 Einführung in die IBM Director Konsole
- 4.3.3.4.1 Ressource Überwachung
- 4.3.3.4.2 Erstellen von Ressource-Überwachungen
- 4.3.3.4.3 Einrichten von Schwellenwerten und Grafiken
- 4.3.4 Definition von Schwellenwerten



- 4.3.4.1 Verwalten von Schwellenwerten
- 4.3.4.2 Ereignisaktionspläne
- 4.3.4.2.1 Erstellen eines Ereignisaktionsplans
- 4.3.4.2.2 Erstellen eines EAP mit Schwellenwert
- 4.3.4.2.3 Erstellen einer Aktion
- 4.3.4.2.4 Hinzufügen von Filtern und Aktionen zu einem EAP
- 4.3.4.2.5 Aktivieren des Ereignisaktionsplans
- 4.3.4.2.6 Anzeigen des Ereignisprotokoll
- 4.3.4.2.7 Entfernen von Nachrichten
- 4.3.4.3 Systeme und Gruppen
- 4.3.4.3.1 Hinzufügen von Systemen
- 4.3.4.3.2 Erstellen von statischen und dynamischen Gruppen
- 4.3.4.3.2.1 Erstellen einer statischen Gruppe
- 4.3.4.3.2.2 Erstellen einer dynamischen Gruppe
- 4.3.4.4 Zugriffssteuerung für IBM Director Server

### 4.4 IBM i und UNIX

- 4.4.1 QShell
- 4.4.1.1 QSH und SQL
- 4.4.1.2 QSH und IFS-Inhalte
- 4.4.1.2.1 touch
- 4.4.1.3 QSH und RPG

4 Seite 3



4 Seite 4



System i Betriebssysteme

### 4.1 System i Betriebssysteme

Auf dem Weg von der AS/400 zum System i (sprich: ssistem ei) rückten so genannte Virtualisierungstechniken immer weiter in den Vordergrund, was bis heute dazu führt, dass nicht nur das native i5/OS auf einem System i ausgeführt werden kann, sondern neben i5/OS auch LINUX, AIX und Windows (2000 und höher).



iSeries Virtualisierung

i5/OS, Linux und AIX werden als Betriebssystem in einem logischen System i-Partition installiert.

Windows wird mittels besonderer Hardware – heute Integrated X Server und Integrated X Adapter, in Zukunft via virtuellem SCSI – im System i installiert. Seit der 5xx Hardwareplattform kann Linux ebenfalls auf diesem Wege installiert werden.

Auf den folgenden Seiten werden Sie eine Reihe von Begriffen kennen lernen, die im Rahmen dieses Kapitels für Sie wichtig sind.

Danach erfolgt die Darstellung von Installations- und Konfigurationsgängen.





Betriebssysteme / Integration System i Betriebssysteme

4.1 Seite 2

7. Ergänzung 06/2006

Linux on iSeries

### 4.1.1 Linux on iSeries

Die eServer iSeries und i5 können Business-Applikationen und e-business-Lösungen mit Linux-Applikationen auf einem einzelnen Server kombinieren. Ein solcher Linux-Server kann schon mit lediglich 10% eines iSeries Prozessors (mittels Micro-Partitioning) aufgesetzt werden. Jede Partition unterstützt ihr eigenes, unabhängiges Betriebssystem und kann von anderen Partitionen isoliert werden, so dass Business-Applikationen sicher neben Internet-Lösungen ablaufen können. Mit einer OS/400 V5R2 oder i5/OS V5R3 Primärpartition können Prozessorressourcen dynamisch zwischen Partitionen verschoben werden, um sich ändernde Geschäftsanforderungen zu stützen.

Die Linux-Implementierung bei iSeries und i5 nutzt die Virtualisierungsservices von OS/400, wie z. B. das dynamische Verschieben von Verarbeitungseinheiten zwischen Partitionen und Virtual Storage Management. 64-bit Umgebungen können aufgrund größerer Speicher- und Adressräume mehr Skalierbarkeit bieten als traditionelle 32-bit Linux Umgebungen. Pro Prozessor werden bis zu 10 Linux Partitionen unterstützt, mit einem System-Maximum von 253 Partitionen, die i5/OS V5R3 auf POWER5 Technologie-basierten Servern betreiben, und 31 Partitionen mit V5R3 auf POWER4 und SStar Prozessoren.

Hardware Features, die bei Linux eingesetzt werden, können für die Modelle 520, 550, 570 und 595 bestellt werden. Bei diesen Features ist eine POWER Linux Distribution erforderlich. Weiter Informationen über Linux Distributionen, die für die iSeries verfügbar sind, finden Sie unter:

http://www.ibm.com/servers/eServer/iseries/linux/dist.html





### 4.1.1 Seite 1



Linux on iSeries

4.1.1	
Seite	7

#### Weitere Merkmale der Linux-Unterstützung:

- Mit der POWER5 Hardware können maximal 4064 virtuelle Netzwerke mittels IEEE 802.1Q VLAN konfiguriert werden.
- Der iSeries Navigator Support erzeugt und handhabt Partitionen, die eine planmäßige Verschiebung von Quellen umfasst, bei denen HMC nicht verfügbar ist. Eingeschlossen sind:
  - Support für die Konfigurierung von Linux mit dem Create Partition Wizard
  - Die Fähigkeit, Partitions-Konfigurationsdaten zu speichern
  - Die Fähigkeit, Konfigurationsdaten in ein HTML-Format für Hardcopy Prints zu exportieren
  - Partition Numbers sind mit den Namen sichtbar
  - Die Fähigkeit, bei der Verschiebung von Verarbeitungseinheiten virtuelle Prozessoren zu wechseln
  - Partitions-Profile für gemeinsame und festgelegte Prozessoren updaten
  - Die Fähigkeit, Views über die Selektion von Spalten auszuwählen, um diese anzuzeigen



Linux on iSeries

### **LPAR Partition Support**

Supported processors				Second	larv na	rtition			
	Primary	Shared	Partitions per	V4R5	V5R1	V5R2	V5R3	Linux	AIX 5L
	partition	processor	processor						
Model 270 (SStar Uni) #2431, #2432,	V5R1	Yes	4		Yes	Yes		Yes	No
#2452	V5R2	Yes	4		Yes	Yes	Yes	Yes	No
	V5R3	Yes	4			Yes	Yes	Yes	No
Model 270 (SStar 2-way) #2434 and	V5R1	Yes	4		Yes	Yes		Yes	No
#2454	V5R2	Yes	4		Yes	Yes	Yes	Yes	No
	V5R3	Yes	4			Yes	Yes	Yes	No
Model 520 (POWER5) #8950	V5R3	Yes	2				Yes	Yes	Yes
Model 520 (POWER5) #8951 #8952	V5R3	Yes	4				Yes	Yes	Yes
Model 520 (POWER5) #8953, #8954	V5R3	Yes	10				Yes	Yes	Yes
Model 520 (POWER5 2-way) #8955	V5R3	Yes	10				Yes	Yes	Yes
Model 570 (POWER5 1 / 2-way) #8961	V5R3	Yes	10				Yes	Yes	Yes
Model 570 (POWER5 7/2 way) #8961	V5R3	Voc	10				Voc	Vac	Vos
Model 800 (SStar Lini) #2463 and	V5R2	Voc	10			Vac	Voc	Vac	No
#2464	V5R3	Voc	4			Vac	Voc	Vac	No
Model 810 (Sstar Lini & 2 way) #2465	V5R2	Voc	4			Voc	Voc	Voc	No
#2466. #2467. #2469 (2-way)		Voc	4			Voc	Voc	Voc	No
Model 820 (Bulsar Lini) #2205 #2206		Voc	4		Voc	Voc	les	No	No
#2425		Voc	4		Voc	Voc	Voc	No	No
		Voc	4		Tes	Voc	Voc	No	No
Madal 920 #2207 #2209 #2426		VecD	4		Vac	Vec	Tes	Ded	No
#2427		Yes2	4		Yes	Yes	Vee	Ded	No.
	V5K2	Yes2	4		res	Yes	Yes	Ded	INO
	V5K3	Yes	4			Yes	res	Dea	INO
Model 820 (SStar Uni) #0150, #2435, #2436, #2456	VSRI	Yes	4		Yes	Yes		Yes	NO
π2+30, π2+30	V5R2	Yes	4		Yes	Yes	Yes	Yes	NO
	V5R3	Yes	4			Yes	Yes	Yes	NO
Model 820 (SStar n-way) #0151, #0152,	V5RI	Yes	4		Yes	Yes		Yes	No
m2+37, m2+30, m2+37, m2+30	V5R2	Yes	4		Yes	Yes	Yes	Yes	No
	V5R3	Yes	4			Yes	Yes	Yes	No
Model 825 (POWER4 n-way) #2473	V5R2	Yes	10			Yes	Yes	Yes	No
	V5R3	Yes	10			Yes	Yes	Yes	No
Model 830 (IStar n-way) #0153 and	V5R1	Yes	4		Yes	Yes		Ded	No
#2349	V5R2	Yes	4		Yes	Yes	Yes	Ded	No
	V5R3	Yes	4			Yes	Yes	Ded	No
Model 830 (IStar n-way) #2400,	V5R1	Yes2	4		Yes	Yes	ļ	Ded	No
#2402, #2403	V5R2	Yes2	4		Yes	Yes	Yes	Ded	No
	V5R3	Yes2	4			Yes	Yes	Ded	No
Model 840 (IStar n-way) #2416,	V5R1	Yes2	4		Yes	Yes	ļ	Ded	No
#2417,#2418, #2419, #2420	V5R2	Yes2	4		Yes	Yes	Yes	Ded	No
	V5R3	Yes2	4			Yes	Yes	Ded	No
Model 840 (SStar n-way) #0158 and	V5R1	Yes	4		Yes	Yes		Yes	No
#0159	V5R2	Yes	4		Yes	Yes	Yes	Yes	No
	V5R3	Yes	4			Yes	Yes	Yes	No
Model 840 (SStar n-way) #2461, #2460,#2352, #2353, #2354	V5R1	Yes	4		Yes	Yes		Yes	No
	V5R2	Yes	4		Yes	Yes	Yes	Yes	No
	V5R3	Yes	4			Yes	Yes	Yes	No
Model 870 (POWER4 n-way) #2486	V5R2	Yes	10			Yes	Yes	Yes	No
	V5R3	Yes	10			Yes	Yes	Yes	No
Model 890 (POWER4 n-way) #0197,	V5R2	Yes	10			Yes	Yes	Yes	No
#0198, #2487, #2488, #2497, #2498	V5R3	Yes	10			Yes	Yes	Yes	No

#### Notes:

7. Ergänzung 06/2006

• All partitions must be at V5R1 or later to support processor sharing and dynamic movement of processor resources.

• Linux supported on Dedicated Processors only, other partitions support processor sharing.







Linux on iSeries

4.1.1 Seite 4 POWER Linux läuft auf den neuen System i- und ausgewählten iSeries-Maschinen in einer Logical Partition. Die nachfolgende Übersicht zeigt, welche System i- und iSeries-Server Linux unterstützen.

Model 520				
CPW	# of CPUs	LPAR micro- partitions	Linux	Max # of partitions
500, 600	1	Yes*	Yes	2
1000	1	Yes*	Yes	4
1200	1	Yes*	Yes	3
2400	1	Yes	Yes	10
2800	1	Yes*	Yes	7
3100, 3300, 3800	1	Yes	Yes	10
6000, 7100	2	Yes	Yes	20

\* These systems do not support un-capped partitions

Model 550				
Feature #	# of CPUs	LPAR micro- partitions	Linux	Max # of partitions
All	1 to 4	Yes	Yes	10 to 40

Model 570				
Feature #	# of CPUs	LPAR micro- partitions	Linux	Max # of partitions
All	1 to 16	Yes	Yes	10 to 160

Model 595				
Feature #	# of CPUs	LPAR micro- partitions	Linux	Max # of partitions
All	8-64	Yes	Yes	80-254



Linux on iSeries

### Linux für iSeries

Linux ermöglicht eine Vielzahl von e-Business Applikationen, mit denen die Stärken der eServer iSeries und i5 als eine integrierte Lösung für das Kerngeschäft vervollständigt werden können. Linux übernimmt bedeutende Stärken und Hochverfügbarkeits-Features der iSeries-Architektur.

OS/400 wurde dahingehend verbessert, um Linux zu unterstützen, das in einer sekundären, logischen Partition läuft. Die primäre Partition muss auf OS/400 V5R1 (oder neuer) laufen. Abhängig vom iSeries-Modell werden dabei bis zu 32 Linux-Partitionen unterstützt.

Prozessor-Features für iSeries Modell 270, 800, 810, 820 und 840, die SStar verwenden, Modell 825, 870 und 890 mit POWER4 Prozessoren und 520 bis 595 Prozessoren mit POWER5 ermöglichen, dass Linux in einem gemeinsamen Prozessor-Pool läuft, in dem sich vier OS/400 und Linux Partitionen einen Prozessor teilen können. Auf n-Way Prozessor-Features für die iSeries Modelle 820, 830 und 840 Server mit IStar-Prozessoren ist für Linux mindestens ein Prozessor pro Linux-Umfeld erforderlich.

### Neu bei V5R3

- Linux Partition Management wurde mit dem iSeries Navigator aufgewertet. Die umfasst
  - das Starten und Beenden eines Servers
  - das Erzeugen und Löschen einer Festplatte
  - das An- und Abhängen von Laufwerken mit dem Server
- Aufgewertete Grid-Partizipierung über IBM Grid Toolbox V3 für Linux auf iSeries (5733-GD1)

Es gibt zwei Möglichkeiten, Linux auf der iSeries zu implementieren:

- hosted
- non-hosted

In einem hosted Umfeld verwendet Linux virtuelle Quellen (wie z. B. Festplatte, Tape, CD-ROM und LAN), die einer OS/400-Partition gehören und mit dieser OS/400-Partition geteilt werden. Linux wird von der Hosting-OS/400-Partition durch das Anhängen einer Network Server Discription (NWSD) gestartet.

Die NWSD wird verwendet, um die LPAR-Funktionen zu kontrollieren. LPAR kann nur aktiv sein, wenn der Server aktiv ist und sich nicht in einem eingeschränkten Status befindet. Wenn OS/400 sich in einem eingeschränkten Status befindet, werden alle NWSDs automatisch abgeändert.





7. Ergänzung 06/2006



Linux on iSeries

### 4.1.1 Seite 6

Eine OS/400-Partition kann der Host für mehrere LPARs sein, die Gegenstand einer entsprechenden Kapazitätsplanung sind.

Für beliebige Input/Output-Ressourcen ist die Linux Partition in einem nonhosted Umfeld nicht von einer Hosting-OS/400-Partition abhängig. Die LPAR hat eigene Festplatteneinheiten oder die Partition verwendet Netzwerk-Support, um einen Netzwerk-Start durchzuführen.

Eine non-hosted LPAR kann gestartet werden, auch wenn die primäre Partition nicht vollständig aktiv ist. Sie können sie vom "Work with Partitions Status"-Display aus starten. Die non-hosted LPAR hat ihre eigenen Quellen, die auf sie definiert sind.

#### Anmerkung:

Linux ist nicht Teil von OS/400. Folglich muss es seine eigene Partition der Systemprozessorressourcen haben, die von OS/400 getrennt sind.

#### Virtuelles Input/Output in einer Linux Partition

Virtuelle Input/Output-Quellen sind Vorrichtungen, die der Hosting-OS/400-Partition gehören, welche der LPAR Input/Output-Funktionen zur Verfügung stellt. Der iSeries- und i5-Linux-Kernel und OS/400 unterstützen verschiedene unterschiedliche Arten von virtuellen Input/Output-Quellen:

#### • Virtual Console

Die Virtual Console stellt über eine OS/400-Partition Konsolenfunktionen für die LPAR zur Verfügung. Durch den Einsatz der Virtual Console kann das Installationsprogramm mit dem User kommunizieren, bevor die Netzwerk-Ressourcen konfiguriert werden.

#### • Virtuelle Festplatten-Einheit

Eine virtuelle Festplatten-Einheit ermöglicht den Zugriff auf virtuelle Festplatten für Linux. Der "Create Network Server Storage Space (CRTNWSSTG)"-Befehl erzeugt einen Speicherplatz, der von einem Netzwerk-Server zu verwenden ist, in diesem Fall die Linux Partition. Das Linux-Installationsprogramm formatiert die Festplatte für Linux neu, oder Sie können Linux-Befehle verwenden, wie z. B. fdisk und mke2fe, um die Festplatte für Linux zu formatieren.

#### • Virtual CD

Eine Virtual CD wird benötigt, um die Installation von Linux zu stützen. Standardmäßig kann eine Linux-Partition alle CD-Laufwerke auf der Host LPAR sehen. Den Zugriff von Linux auf einige oder alle CD-Laufwerke können Sie einschränken.



Linux on iSeries

• Virtual Tape

Ein Virtual Tape ermöglicht den Zugriff von einer LPAR auf die OS/400 Tape-Laufwerke. Standardmäßig kann eine LPAR alle Tape-Laufwerke auf der Host Partition sehen. Den Zugriff von Linux auf einige oder alle Tape-Laufwerke können Sie einschränken.

• Virtual Ethernet

Ein Virtual Ethernet bietet die gleiche Funktion wie der Einsatz eines 1 GB Ethernet-Adapters. Eine LPAR kann ein Virtual Ethernet einsetzen, um mehrere Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen Partitionen herzustellen. OS/400 und Linux Partitionen können mittels TCP/IP über die Virtual Ethernet-Kommunikationsportale miteinander kommunizieren.

### Direkt angebundenes Input/Output in einer Linux Partition

Mit direkt angebundenem Input/Output ist bei Linux eine direkte Handhabung der Hardware-Ressourcen gegeben. Alle Input/Output-Ressourcen befinden sich unter der ständigen Kontrolle des Linux-Betriebssystems.

Festplatten-Einheiten, Tape Devices und LAN-Adapter können alle einer LPAR zugeteilt werden, die Linux betreibt. Eine NWSD ist notwendig, um Linux in einer Partition zu installieren. Nachdem Linux installiert ist, kann die Partition so konfiguriert werden, dass sie unabhängig startet. Für die direkt angebundene Hardware werden alle Fehler- und Diagnosemeldungen in der LPAR angezeigt.

Mit direktem Input/Output gehören die Vorrichtungen zu Linux. OS/400 sieht die Vorrichtungen nicht und kann sie nicht direkt benutzen. Da Linux keinen direkten Support für IOPs bietet, werden sie nicht mit direktem Input/ Output verwendet.

Bei der Linux Konsole handelt es sich um einen PC, der über ein TCP/IP LAN mit der primären Partition oder der Hosting Partition der iSeries verbunden ist. Die Operations Console mit LAN Connectivity (eine Funktion von iSeries Access) ist erforderlich, um eine sichere Verbindung zu OS/400 herzustellen. Dann wird ein Telnet-Umfeld verwendet, um sich über das Virtual LAN mit dem Linux-Umfeld zu verbinden. Die Konsole wird für Maßnahmen zur Installation und Problemermittlung eingesetzt. In der Linux Partition gibt es keinen Console Adapter.

Damit Linux auf der iSeries laufen kann, setzt IBM die Open Source Kernel Version 2.6 für PowerPC ein. Neben Produkt-Upgrades, -Support und -Wartung ist auch Linux für iSeries direkt über Linux-Distributoren erhältlich. IBM arbeitet z. Z. mit:

- Red Hat, Inc. (Red Hat Enterprise Linux AS for POWER Version 3)
- SUSE LINUX AG (SUSE LINUX Enterprise Server 9 for POWER)

4.1.1 Seite 7



Linux on iSeries

#### Linux Integration mit OS/400

Seite 8

### Die folgenden Produkte helfen, Linux und die iSeries zu integrieren:

• iSeries Open Database Connection (ODBC) Treiber für Linux

Linux-Programme, die auf das ODBC-Interface geschrieben werden, können über einen ODBC Treiber für Linux auf die DB2 UDB für iSeries Datenbanken zugreifen. Der ODBC Treiber wird abgerufen, um Datenbank-Anfragen durchzuführen. Diese Anfragen werden über den Datenbank-Server per IP-Verbindung zur Verarbeitung an die iSeries gesendet.

Weitere Informationen und das Produkt-Download finden Sie unter:

http://www-1.ibm.com/severs/eServer/iseries/linux/odbc/



#### • iSeries Access für Linux

iSeries Access für Linux bietet einen Linux-basierten Zugriff auf iSeries Server. Damit können Sie auf die DB2 UDB für iSeries mit deren ODBC Treiber zugreifen und eine 5250 Session zu einem iSeries Server von einem Linux-Client aus herstellen.

Weitere Informationen und das Download finden Sie unter:

http://www-1.ibm.com/servers/eServer/iseries/access/linux/

#### • Grid Toolbox V3 für Linux auf iSeries (5733-GD1)

Grid Toolbox V3 für Linux auf iSeries unterstützt Unternehmen, die Grid Computing einsetzen, handhaben und kontrollieren. Es unterstützt auch Entwickler von Produkten, die bei der Handhabung und beim Einsatz von Grids unterstützend wirken.

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.alphaworks.ibm.com.tech/gridtoolbox

### • DB2 UDB Workgroup Server Edition für Linux (5733-LD1)

Die DB2 UDB Workgroup Server Edition für Linux ist eine Datenbank, die für kleine Unternehmen oder Abteilungen entwickelt wurde, in denen eine geringe Anzahl von internen Usern vorhanden ist. Sie steht nur auf den 520, 550, 570, 595, 810, 825, 870 und 890 Enterprise Editionen zur Verfügung (andernfalls über Passport Advantage zu bestellen).

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www-306.ibm.com/software/data/db2/udb/edition-wse.html







Linux on iSeries

### • WebSphere Application Server Express für Linux (5733-WL1)

Der WebSphere Application Server Express für Linux ist ein fest integriertes Entwicklungstool und ein Applikationsserver, der Unternehmen, die dynamische Web Sites generieren, einen erschwinglichen Zugang zum e-Business bietet. Er ist auf den 570, 595, 810, 825, 870 und 890 Enterprise Editionen verfügbar (andernfalls über Passport Advantage zu bestellen).

### Empfohlene Lektüre

Zusätzliche Informationen über Linux finden Sie auf folgender Web Site:

http://www.ibm.com/eServer/iseries/linux





Seite 9



4.1.1 Seite 10



Linux on iSeries

### 4.1.2 System i Integration mit dem Windows-Server

iSeries und i5 Server können über den Integrated xSeries Server (IXS) oder den Integrated xSeries Adapter (IXA) Intel-basierte Windows-Server handhaben. Der Integrated xSeries Server unterstützt auf ausgewählten eServerund i5-Modellen bis zu 60 Windows-Server. Der Anschluss von externen n-Way IBM eServer xSeries Servern wird von iSeries- und i5-Servern über den High-Speed Link (HSL) unterstützt.

Mit dem IXA können ausgewählte xSeries Server, die einen Windows 2000 Server betreiben, dazu verwendet werden, die Skalierbarkeit von Windows-Applikationen zu erweitern. Gleichzeitig können sie die Speicherkonsolidierung und Systemmanagement-Vorteile des Integrated xSeries Servers beibehalten.

Aufgrund des virtuellen Speicher-Managements kann ein Administrator einem Windows-Server, der in Betrieb ist, Speicherungen dynamisch hinzufügen, ohne einen Reboot durchführen zu müssen.

Mit den User-Administrationsfeatures ist es möglich, User Accounts, User Profile und Passwörter zwischen OS/400 und Windows zu synchronisieren.

Virtual Ethernet kann ohne ein externes LAN einen sicheren, leistungsstarken Bus Interconnect zwischen Windows, Linux und OS/400 herstellen.

Flexible Server-Entwicklung und Testhilfen (Testing Features) bieten die Möglichkeit, multiple Windows-Server Images auf der iSeries zu speichern (z. B. verschiedene Service Packs für Applikationen), und dann nur den erforderlichen Server auf einem Integrated xSeries Server zu booten. Eine einzige Backup-Methodologie für alle Windows-Server und OS/400 gewährleistet auch eine robuste Disaster-Recovery-Lösung. Microsoft Cluster Service unterstützt das dynamische Wechseln von virtuellen Speicherplätzen (Disks) zwischen Windows-Servern.

Der Integrated xSeries Server hat einen 2.0 GHz Intel Xeon Prozessor mit einem 512 KB L2 Cache, einen 400 MHz Front Side Bus (FSB) und einen onboard 10/100 Mbps Ethernet Controller und vier USB-Ports.

Der Integrated xSeries Adapter ist ein PCI-Adapter, der xSeries Server mit dem iSeries HSL-Bus verbindet und dem Server Virtual Storage sowie Ethernet zur Verfügung stellt. Der Integrated xSeries Adapter wird von den xSeries Servern unterstützt.

IBM unterstützt Windows-Server sowohl auf dem Integrated xSeries Adapter als auch auf dem Integrated xSeries Server und plant den Support von Windows .NET und Enterprise Servern.

Mit den neuen Systemen i5 Power5+ führt IBM eine neue offene Technologie ein, um Windows Server in das System i zu integrieren. iSCSI ist ein Storage-







System i Integration mit dem Windows-Server

4.1.2 Seite 2 over IP-Verfahren für Speichernetzwerke, das die Art und Weise spezifiziert, wie direkte Speicherprotokolle nativ über IP betrieben werden können. Bei diesem Verfahren werden SCSI-Daten in TCP/IP-Pakete verpackt und über IP-Netze transportiert. Bei der Kommunikation werden die verpackten SCSI-Kommandos zu einem SCSI-Router geschickt, der auf Basis vorhandener Mapping-Tabellen das entsprechende Zielsystem auswählt. iSCSI wird eingesetzt, um über eine virtuelle Ende-zu-Ende-Verbindung den Zugriff auf das Speichernetz zu ermöglichen, ohne dass eigene Speichergeräte aufgestellt werden müssen. Vorhandene Netzwerkkomponenten (Switch) können genutzt werden, da keine neue Hardware für die Knotenverbindungen nötig ist.

Die Spezifikation des iSCSI-Standard wurde durch die Storage Networking Industry Association (SNIA) erstellt. Die SNIA ist ein Zusammenschluss von mehr als 300 im Storage-Bereich aktiver Firmen.

Derzeit wird noch keine entsprechende Hardware für die Windows-Integration angeboten. Es ist aber zu erwarten, dass iSCSI die bisherigen PCI- und Opticonnect HSL-basierten Techniken ablösen wird.

### Zuverlässige Managed Availability

Der iSeries Server hat eine zuverlässige Historie im Design von Schlüsselfunktionen für Hard- und Software. Hochverfügbarkeit ist ein Grund, weshalb ein Managed Availability-Ansatz gewählt werden sollte. Andere Gründe sind minimale Unterbrechungen bei Backup-Lösungen und die Tatsache, dass man in der Lage ist, ohne Unterbrechungen neue Versionen, Releases oder Software Fixes installieren und Pre-Tests durchführen zu können, um alle Unternehmens- und Systemressourcen optimal zu nutzen.

Die Kennzeichen der iSeries-Verfügbarkeit umfassen redundante, interne Hardware-Features, wie z. B. RAID-5 und Mirroring. Die Widerstandsfähigkeit und Stabilität von OS/400 dehnt sich auf seinen multiplen Subsystem-Support aus (Batch, Interaktivität, Multilingualität und Applikationen). Der iSeries Server bietet außerdem Managed Availability.

Die iSeries Managed Availability-Software wird auch Cross-System Mirroring genannt. Diese Software ermöglicht:

- dass ein System als Hot-Backup-System für ein oder mehrere Primärsysteme fungiert. Primär- und Sekundärsysteme müssen nicht die gleiche Größe haben oder das gleiche Modell sein.
- ein schnelles Umschalten zur Sekundärmaschine im Falle eines Notfalls.
- Neue Software-Versionen und -Releases (OS/400 und dazugehörige Software) oder Fixes können beim Sekundärsystem angewendet werden, während das Primärsystem weiterläuft. Das Testen kann auf dem Sekundärsystem durchgeführt werden, bevor das Primärsystem ohne Unterbrechung aktualisiert wird.



iSeries Server bieten herausragende Technologie, Service und Support für jede der fünf kritischen Availability-Komponenten:

- Single-System-Reliabilität: Architektur und Baseline Design machen den iSeries Server zu einem der zuverlässigsten Server weltweit. Seit ihren Anfängen weist die iSeries-Architektur ein Design auf, bei dem Reliabilität und Verfügbarkeit ihre Entsprechung in Features, wie z. B. Prozessorgeschwindigkeit, Speicherkapazität des Hauptspeichers, der Festplatten und Anzahl der Festplatten bei der Verfügbarkeitsplanung, haben.
- Das iSeries-Design und die Entwicklungsressourcen, die hohe Availability Levels in einem einzelnen Systemumfeld ermöglichen, können genutzt werden, um ungeplante Ausfallzeiten zu verhindern. Die Single-SystemiSeries bleibt der zentrale Baustein, um Funktionen in anderen Geschäftsbereichen zu wiederholen und auf sie auszudehnen.
- Availability Management beim Single-System: iSeries Server haben Hochverfügbarkeitsfunktionen, die nicht nur schnell und automatisiert, sondern auch bedienerfreundlich sind. Geplante und ungeplante Ausfallzeiten werden mit Hochverfügbarkeitsfunktionen reduziert. Dazu gehören:
  - automatisiertes Journal-Management
  - Schutz des Zugriffspfads
  - Batch Journal Caching
  - Speichern-während-aktiv
  - Parallele Speicherung und Wiederherstellung
  - Backup Recovery und Media Services (BRMS) für iSeries
  - Teil- und Vollsicherung von RAID-5-Systemen
  - Festplatten-Mirroring-Schutz
- Clusters: Cluster-Technologie wird implementiert, um die Stillstandszeit, die durch geplante Ausfallzeiten und Site-Disaster verursacht wird, zu verringern. Die Systemverfügbarkeit während geplanter Ausfallzeit trägt zu einer Wachstumsabdeckung bei ungeplanter Ausfallzeit bei.
- Applikationen Cluster-fähig: Eine Hochverfügbarkeitslösung für den iSeries Server umfasst eine aktive Partizipation von Cluster Middleware Providern. IBM Business Partner stellen fortschrittliches Cluster-Management und Data Resiliency Tools zur Verfügung. Solution Developers entwerfen Applikationen, um den Zustand einer Applikation während einer Ausfallzeit zu erhalten.
- Availability Service und Support: Als ein weltweit führender Lieferant von Unternehmenscomputern verfügt IBM über eine Palette von Produkten und Dienstleistungen, die dem Kunden helfen, ein Hochverfügbarkeitsumfeld zu entwickeln und zu pflegen. Die On Demand-Fähigkeiten







System i Integration mit dem Windows-Server

4.1.2 Seite 4 der Modelle 825, 870 und 890 umfassen Angebote für die Kontinuität der Geschäftsprozesse durch High Availability und Capacity BackUp.

### **Clustering mit umschaltbarem DASD und IASP**

OS/400 mit HSL OptiConnect liefern eine umschaltbare Festplatte, die zwischen zwei Servern wechseln kann. V5R2 lässt auf einer HSL-Schleife drei Systeme zu. Mit unabhängigen, zusätzlichen Speicherpools (independent auxiliary storage pools, IASPs) und umgeschalteten Festplatten-Clusters kann man von einem zweiten System aus auf den Inhalt eines Sets von Festplatten-Einheiten zugreifen. Sowohl für geplante als auch für ungeplante Ausfallzeiten wird der Support verbessert, wenn bei dem System, das zu diesem Zeitpunkt eine umschaltbare Festplatte einsetzt, eine Ausfallzeit auftritt. Befehle werden auf einem System weiter ausgeführt, selbst wenn ein geschützter Controller eine geschützte Festplatteneinheit ausfällt.

Die Datenverfügbarkeit wird mit IASPs oder Switched Disk Clustering verbessert. Bei einer Ausfallzeit innerhalb eines Clusters können User auf einen alternierenden Knoten im Cluster (einem anderen iSeries Server) umgeschaltet werden. Integrated File System (IFS)-Daten und Bibliotheksobjekte des Betriebssystems, die sich in einem IASP befinden, können ohne ein IPL zu einem anderen iSeries Server geschaltet werden. So ist eine iSeries in der Lage, Daten und einen Input/Output-Regler von einer anderen iSeries in einen Festplatten-Tower zu übernehmen.

Die Primärfunktion in den frühen Stadien des Clusterings besteht darin, Abdeckung für geplante Upgrades und die Pflege des Produktionssystems zu bieten, ohne die User beim Zugriff auf Daten des umgeschalteten Festplatten-Towers zu beeinflussen und dies ausschließlich für das User-definierte Dateisystem (user-defined file system, UDFS). Cluster Management Middleware, die als Teil von OS/400 Option 41 (HA Switchable Resources) geliefert wird, regelt das Umschalten. Zum Zweck der Hochverfügbarkeit stellt sie sicher, dass zwei Systeme nicht gleichzeitig Zugriff auf die Festplatten (Daten) haben.

Ein gut entworfener umgeschalteter Festplatten-Cluster kann gegenüber einem Daten-Replication-Cluster Vorteile bieten. Da ein umgeschalteter Festplatten-Cluster keine Datenreplikation verwendet, tritt bei den Systemen weniger Overhead auf. Aufgrund dessen stehen mehr Ressourcen für die Bearbeitung von Transaktionen zur Verfügung. Es kann einfacher sein, einen umgeschalteten Festplatten-Cluster zu betreiben. Die Applikation ist entscheidend für das Design eines tatsächlich ununterbrochen verfügbaren Umfelds.

Domino nutzt diesen Support und setzt die umgeschaltete Festplatten-Architektur ein, um ClusterProven Spezifikationen zu erlangen. Umgeschaltete Festplatten beseitigen nicht die Erfordernis, über Application Resiliency zu verfügen.



System i Integration mit dem Windows-Server

#### **Cross-Site Mirroring**

Cross-Site Mirroring (XSM), auch geographisches Mirroring genannt, ermöglicht Ihnen, Daten auf Festplatten an unterschiedlichen Aufstellungsorten wiederzuspiegeln, die durch einen signifikanten geographischen Abstand getrennt werden können. Sie verwenden diese Technologie, um die Funktionalität einer Gerät-Cluster Resource Group (CRG) über die Einschränkungen einer physikalischen Komponentenverbindung hinaus auszudehnen.

Das geographische Mirroring bietet die Möglichkeit, Änderungen, die bei der Produktionskopie eines unabhängigen Festplatten-Pools (independent auxiliary storage pools, IASPs) vorgenommen wurden, auf eine Spiegelkopie dieses unabhängigen Festplatten-Pools zu replizieren. Wenn Daten in die Produktionskopie eines unabhängigen Festplatten-Pools geschrieben werden, spiegelt das Betriebssystem diese Daten über ein anderes System in eine zweite Kopie des unabhängigen Festplatten-Pools. Dieser Prozess behält mehrere, identische Kopien der Daten.

Sollte ein Failover oder ein Switchover auftreten, kann über die Gerät-CRG der Backup-Knoten nahtlos die Rolle des Primärknotens übernehmen. Der Server oder die Server, die als Backups dienen, werden in der Recovery Domain definiert. Die Backup-Knoten können sich an der gleichen oder an einer anderen physikalischen Position wie der Primärknoten befinden.

Wenn eine Ausfallzeit auf dem Server auftritt, der in der Recovery Domain als Primärknoten definiert ist und ein Switchover oder Failover initiiert wird, dann wird der in der Recovery Domain als Backup festgelegte Knoten der primäre Zugriffspunkt für die Quelle und enthält dann die Produktionskopie des unabhängigen Festplatten-Pools. So können Sie sich vor der einzigen Stelle, an der Fehler auftreten können, die im Zusammenhang mit umschaltbaren Ressourcen stehen, schützen.

#### Dynamische, logische Partitionierung

Die logische Partitionierung (LPAR) verbessert die Rolle der iSeries als konsolidierter Server. Mit LPAR verfügen Unternehmen sowohl über das Potential als auch über die Flexibilität, um sich multiplen Systemanforderungen in einer einzelnen Maschine zu widmen.

Server-Virtualisierung, eine Bezeichnung, die oft im Zusammenhang mit Partitionierung verwendet wird, erreicht man auf der iSeries über den Einsatz von Hypervisor-Technologie. Hypervisor umfasst eine Kombination aus Hardware-Features und Control Code. eServer i5 Server setzen POWER Hypervisor ein, um diesen Virtualisierungssupport zu liefern.

LPAR, so wie es auf der iSeries implementiert ist, weitet das ursprüngliche architektonische Designkonzept der Applikationsdurchführung aus, indem zugelassen wird, dass in jeder beliebigen Partition entweder OS/400, Linux

### 4.1.2 Seite 5



System i Integration mit dem Windows-Server

4.1.2 Seite 6 oder AIX laufen kann. Das extensiv dynamisch und granulierte Teilen von Ressourcen bei Prozessoren (SMP Konfigurationen), Speicher, Festplatte, Tape und andere Geräte, einschließlich virtuelle LANs erlaubt. Multiple Partitionen werden bei ausgewählten iSeries Uni-Prozessor-Modellen gestützt.

### 1519-100 Integrated xSeries Adapter für iSeries (direkte Anbindung)

Der IBM Integrated xSeries Adapter für iSeries bietet einen direkten High-Speed Link (HSL) von einem xSeries Server zu einem iSeries Server. Er ist in ausgewählten xSeries Servern installiert. Der Integrated xSeries Adapter weitet die iSeries-Integration mit Microsoft Windows-Servern auf xSeries High Performance n-Way Intel-Architekturserver aus. Mit dem Integrated xSeries Adapter können mehr Windows-User und komplexere Windows-Applikationen mit iSeries Servern integriert werden.

Der direkte Anbindungsserver besteht aus einem xSeries Server Tower, der einen Integrated xSeries Adapter für iSeries (1519-100) enthält. Der Integrated xSeries Adapter berichtet dem iSeries Hardware Service Manager.

Der externe xSeries Server hat SPCN Steuerung. SPCN, das den externen xSeries Server verbindet, folgt den gleichen Richtlinien wie SPCN, das für bestehende HSL-angebundene Towers verbindet.

Die Zahl der Integrated xSeries Servers und Integrated xSeries Adapters, die angebunden werden können, variiert je nach Modell, HSL-Schleifen und der Anzahl von Input/Output-Tower. Das Modell 810 unterstützt beispielsweise bis zu 13 Integrated xSeries Server und sieben Integrated xSeries Adapter. Das Modell 890 unterstützt bis zu 48 Integrated xSeries Server und 60 Integrated xSeries Adapter.

### iSeries Windows Integration und Microsoft Cluster-Support

Die Funktionen des iSeries Integrated xSeries Servers und des Integrated xSeries Adapters unterstützen Virtual Ethernet LAN, Microsoft Cluster Services und Automatic Cartridge Loader-Support. Mit V5R2 werden jetzt mittels Integrated xSeries Adapter neue xSeries-Modelle unterstützt.

### Virtuelles Ethernet LAN

Das Virtual LAN, das bei V5R1 eingeführt wurde, um Hochgeschwindigkeitskommunikation zwischen OS/400- und Linux-Partitionen innerhalb des iSeries Servers zu ermöglichen, wird ausgeweitet, um Integrated xSeries Server und xSeries Server, die an Integrated xSeries Adapter angebunden sind, zu unterstützen. Mit diesem Support können Windows-Server miteinander und mit OS/400- und Linux-Partitionen über die schnellen, sichereren und zuverlässigeren Virtual Ethernet LANs kommunizieren.



System i Integration mit dem Windows-Server

### **Microsoft Cluster Services**

Mit dem Clustering Support, das z.B. bei Windows 2000 Advanced Servern zur Verfügung steht, können zwei Integrated xSeries Server oder zwei xSeries Server, die mit Integrated xSeries Adaptern verbunden sind, einen Cluster bilden und die 16 neuen, gemeinsamen Speicherplätze, die bei V5R2 zur Verfügung stehen, nutzen. Im Cluster-Umfeld können im Fall einer Ausfallzeit bei einem Windows-Server die Speicherplätze auf den zweiten Windows-Server umgeschaltet werden. Die Applikationen können automatisch neu gestartet werden, um die Dauer des Systemausfalls zu reduzieren.

### **Auto Cartridge Loader**

Kunden, die Systeme mit großen Datenmengen haben, setzen häufig Auto Cartridge Loader (ACL) Tape Devices (3570, 3580 und 3590) ein, die in der Lage sind, eine andere Tape Cartridge automatisch zu laden. Der Windows Integration Support wird jetzt durch einen Support für die Handhabung von Befehlen für ACLs ergänzt. Auf mehrere Tape Cartridges kann während Backup/Wiederherstellungsoperationen, die von dem Windows-Server initiiert wurden, zugegriffen werden.

#### **Empfohlene Lektüre**

Zusätzliche Informationen über Windows Integration finden Sie auf folgender Web-Seite:

http://www-1.ibm.com/servers/eServer/iseries/windowsintegration

#### **Integration mit Windows-Servern**

Die iSeries Server bieten eine Integration mit Windows, um größere und komplexere Windows-Applikationen sowie zusätzliche Tools zu unterstützen und damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten für die Handhabung eines Windows-Server-Umfelds zu leisten.

#### **Anbindung von N-Way xSeries Servern**

Die iSeries stützt die Anbindung von N-Way xSeries Servern über den High-Speed Link. Mit dem Integrated xSeries Adapter können ausgewählte xSeries Server, die Windows-Server ausführen, eingesetzt werden, um die Skalierbarkeit von Windows-Applikationen zu erweitern und gleichzeitig die Speicherkonsolidierung und die Vorteile des Systemmanagements des Integrated xSeries Servers beizubehalten.

Verbesserter Hardware-Support







System i Integration mit dem Windows-Server

**4.1.2**Verbesserungen für den Integrated xSeries Server umfassen den Support<br/>für:Seite 8für:

- bist zu 32 Server auf ausgewählten iSeries Modellen
- 1 Gb Ethernet LAN-Adapter
- iSeries DVD Device



Die Hardware Management Console (HMC)

### 4.2 Die Hardware Management Console (HMC)

Um die nativen Betriebssysteme i5/OS, Linux und AIX auf dem System i installieren zu können, müssen für die jeweiligen Betriebssysteme logische Partitionen (LPAR) eingerichtet werden. Seit der Baureihe 5xx kann die Partitionierung eines System i durch zwei verschiedene Werkzeuge realisiert werden:

- Die Hardware Management Console (im folgenden HMC), ersetzt die für das Management der Partitionen als praktisch angesehene und die für die vorherigen Modelle notwendige Primary-Partition. Die HMC bietet darüber hinaus den Vorteil, dass sie gleichzeitig Konsole für alle Partitionen eines Systems sein kann. Weiterhin kann die HMC mehr als ein System i oder System p. Sie kann ebenfalls Remote über ein Intranet oder Extranet erreicht werden, so dass diese Technik, auch wenn sie komplexer ist als die "alte" Primary Partition-basierte Technik, insgesamt eine sehr komfortable Partitionsverwaltung ermöglicht.
- Virtual Partition Manager. Nachdem die ersten 5xx Modelle für die Partitionierung eine HMC benötigten, die HMC jedoch je nach Modell den Preis eines Systems i erhöhten, hat IBM den Partition Manager eingeführt. Diese Software ist Bestandteil der System Service Tools (SST) und ermöglicht ebenfalls die Partitionierung von Systemen. Die Partitionierungsaufgaben können jedoch nur für System i Hardware ausgeführt werden.

Im Folgenden finden Sie eine kleine Tabelle der IBM, die Ihnen die Unterschiede beider Technologien aufzeigt:

	Virtual Partition Manager	Hardware Management Console
Operating Systems supported	i5/OS and Linux	i5/OS, Linux and AIX 5L
Maximum number of partitions	5 (1 i5/OS + 4 Linux)	254
Uncapped partition support	Yes	Yes
Dynamic resource movement	No	Yes
I/O support for Linux partitions	Virtual	Virtual and Direct
Maximum # of Virtual Ethernet connections	4	4096
Maximum Virtual Disk per partition	64TB	64TB

Quelle: http://www-03.ibm.com/servers/eserver/iseries/linux/vpm.html







4.2 Seite 2



Die Hardware

### 4.2.1 Die Hardware

Was ist eine HMC? Sie ist ein IBM-PC, den es entweder als Desktop-Variante (aktuell:7310-C04 vorher: 7310-C03, C02, C01) oder als Rack-mounted (aktuell: 7310-CR3 vorher 7310-CR2, CR1) gibt. Auf diesem PC finden wir ein vorinstalliertes RedHat Linux, auf das wir jedoch nur mit Hilfe des IBM-Service zugreifen können, für uns also insgesamt eine Black Box darstellt.

In Linux wird dann, ebenfalls vorinstalliert, die HMC-Software aufgerufen, die uns das Administrieren eines Systems und seiner Partitionen erlaubt.







Betriebssysteme / Integration Die Hardware

4.2.1 Seite 2



HMC verkabeln

### 4.2.2 HMC verkabeln

### Achtung, Achtung!

Beabsichtigen Sie eine iSeries mit HMC-Konsole in Betrieb zu nehmen, so machen Sie sich das Leben deutlich einfacher, wenn Sie die iSeries **nicht** an das Stromnetz anschließen. Setzen Sie Ihre iSeries erst dann unter Strom, wenn die HMC konfiguriert worden ist und betriebsbereit ist!

Nachdem Sie Ihre HMC ausgepackt und die Vollständigkeit der Lieferung überprüft haben, werden Sie vor die Aufgabe gestellt, die HMC mit Ihrem System i und dem lokalen Netzwerk zu verbinden.

Dabei ist es üblich die HMC über ein so genanntes privates Netzwerk direkt mittels eines Ethernet-Kabels mit einer oder mehreren Systemen i / iSeries zu verbinden. So gehen Sie dabei vor:

### **Rack-Installation**

Verwenden Sie die folgenden Abbildungen, um die Position der in diesen Anweisungen beschriebenen Anschlüsse zu ermitteln:

Power supply 2 Power supply 1 AC and DC LEDs PCI slot 1 PCI slot 2 সায় ৰ 3 rear LEDs (Power, Location, System-error) Video O Serial 況 USBs 🕰 Keyboard Mouse Ethernet LEDs Dual GB Ethernet Ethernet LEDs Remote Supervisor Remote Supervisor Adapter II SlimLine Ethernet Adapter II SlimLine Ethernet LEDs IPHAI557-0

Rückansicht einer in ein Rack eingebauten HMC (7310-CR3)







Rückansicht einer in ein Rack eingebauten HMC (7310-CR2)

Installieren Sie die HMC in einem Rack.

Schließen Sie Monitor, Tastatur und Maus an:

Für den Anschluss an eine HMC, Modell 7310-CR2, schließen Sie Tastatur und Bildschirm an das C2T-zu-KVM-Adapter-Verteilerkabel (Tastatur, Video, Maus) an, das Sie zuvor an die HMC angeschlossen haben. Die Maus ist in die Tastatur integriert.

Wenn Sie einen eigenständigen Monitor, Tastatur und Maus verwenden:

ഗ

Für den Anschluss an eine HMC, Modell 7310-CR2, schließen Sie Tastatur und Bildschirm an das C2T-zu-KVM-Adapter-Verteilerkabel (Tastatur, Video, Maus) an, das Sie zuvor an die HMC angeschlossen haben. Wenn für Ihre Tastatur und Maus USB-Anschlüsse erforderlich sind, können Sie sie auch an die USB-Anschlüsse an der Frontverkleidung der HMC anschließen.

Für den Anschluss an eine HMC, Modell 7310-CR3, schließen Sie Tastatur, Bildschirm und Maus mit dem USB-Konvertierungskabel an.

### Installation Stand-alone HMC

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine eigenständige HMC installieren:

Verwenden Sie die folgenden Abbildungen, um die Position der in diesen Anweisungen beschriebenen Anschlüsse zu ermitteln:



IPHAI550-0



Rückansicht einer eigenständigen HMC (7310-C04)

1 PCI-Anschlüsse (Steckplatz 1 links)	9 Diagnose-LEDs
2 PCI Express-Anschluss (x1)	10 Netzteilanschluss
3 PCI Express-Grafikanschluss (x16)	11 Audioausgang
4 Ethernet-Anschluss	12 Audioeingang
5 USB-Anschlüsse	13 VGA-Monitoranschluss
6 Mausanschluss	14 Systemanschluss
7 Parallelanschluss	15 Tastaturanschluss
8 Systemanschluss	16 USB-Anschlüsse



HMC verkabeln

apitel



4.2.2



Rückansicht einer eigenständigen HMC (7310-C03)

1 Netzteilanschluss	8 AGP-Steckplatz
2 Mausanschluss	9 Audioausgang
3 Parallelanschluss	10 Mikrofonanschluss
4 USB-Anschlüsse	11 USB-Anschlüsse
5 Ethernet-Anschluss	12 VGA-Monitoranschluss
6 Audioeingang	13 Systemanschluss
7 PCI-Steckplätze (Steckplatz 1 rechts)	14 Tastaturanschluss

Verbinden Sie das Bildschirmkabel mit dem Bildschirmanschluss und ziehen Sie die Schrauben fest.

Schließen Sie das Netzkabel am Bildschirm an.

Vergewissern Sie sich, dass der Spannungsauswahlschalter der HMC auf die Spannung eingestellt ist, die in Ihrer Region verwendet wird. Der Spannungsauswahlschalter ist rot und befindet sich in der Nähe des Netzteilanschlusses. Bewegen Sie den Schalter, so dass die in Ihrer Region verwendete Spannung angezeigt wird.



HMC verkabeln

Schließen Sie das Netzkabel an die HMC an.

Schließen Sie Tastatur und Maus an:

**USB-Anschlüsse:** Schließen Sie Tastatur und Maus an die USB-Anschlüsse (USB = Universal Serial Bus) der HMC an. Sie können Tastatur und Maus an die USB-Anschlüsse an der Vorder- oder Rückseite anschließen.

#### Anmerkung:

Wenn Sie mit einer eigenständigen HMC, Modell 7310-C01 oder 7310-C02 arbeiten, schließen Sie Tastatur und Maus nur an die USB-Anschlüsse an der Vorderseite an.

**PS/2-Anschlüsse:** Schließen Sie Maus und Tastatur an den jeweiligen Anschluss an der Rückseite der HMC an.





Betriebssysteme / Integration HMC verkabeln

4.2.2 Seite 6



Netzwerkverbindung erstellen

### 4.2.3 Netzwerkverbindung erstellen

Um das System i mit der HMC physikalisch zu verbinden, finden Sie auf der Rückseite des Systems i zwei Ethernet-Ports die mit HMC1 und HMC2 bezeichnet sind.

Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den Port HMC1. Das andere Ende des Ethernet-Kabels muss jetzt in einen Ethernet-Port der HMC gesteckt werden. Je nach Modell und Konfiguration, werden Sie ein bis drei Ethernet-Ports finden. Netzwerk- und Linux-technisch gesprochen müssen Sie das Ethernet-Kabel in den HMC-Port eth0 stecken.

Das ist nicht so leicht wie es sich liest, da IBM die physikalischen Ethernet-Ports nicht im Rahmen dieser Linux-Nomenklatur bezeichnet.

So finden Sie heraus, welches in Ihrer HMC der Port eth0 ist:

Wenn Sie keine zusätzlichen Ethernet-Adapter in den PCI-Steckplätzen Ihrer HMC installiert haben, ist der primäre integrierte Ethernet-Anschluss immer als eth0 definiert.

Wenn Sie zusätzliche Ethernet-Adapter in den PCI-Steckplätzen installiert haben, richtet sich der Anschluss, der als eth0 definiert ist, nach der Position und dem Typ des installierten Ethernet-Adapters:

НМС-Тур	Regeln für Ethernet-Position
In Rack eingebaut	Die HMC unterstützt nur einen zusätzlichen Ethernet-Adapter.
	Wenn ein zusätzlicher Ethernet-Adapter installiert ist, ist dieser Anschluss als ethO definiert. In diesem Fall ist der primäre integrierte Ethernet-Anschluss dann als eth1 definiert, und der sekundäre integrierte Ethernet-Anschluss ist als eth2 definiert.
	Wenn keine Adapterkarten installiert sind, ist der primäre integrierte Ethernet-Anschluss als eth0 definiert.
Eigenständiges Modell 7310-C04	Die Definitionen richten sich nach dem Typ des installierten Ethernet-Adapters:
	Wenn nur ein Ethernet-Adapter installiert ist (unabhängig davon, ob es sich um einen 1-Gigabit-Ethernet-Adapter oder einen 10/100-Ethernet-Adapter handelt), ist dieser Adapter als eth0 definiert.
	Wenn sowohl ein 10/100-Ethernet-Adapter als auch ein 1- Gigabit-Ethernet-Adapter installiert ist, wird der 1-Gigabit- Adapter immer als eth0 definiert.
	Wenn zwei 10/100-Ethernet-Adapter installiert sind, ist der Adapter in Steckplatz 1 als eth0 definiert.
	Wenn zwei 1-Gigabit-Ethernet-Adapter installiert sind, ist der Adapter in Steckplatz 1 als eth0 definiert.





Netzwerkverbindung erstellen

4.2.3 Seite 2 НМС-Тур **Regeln für Ethernet-Position** Eigenständiges Die Definitionen richten sich nach dem Typ des installierten Modell 7310-C03 **Ethernet-Adapters:** Wenn vorhanden, ist der 1-Gigabit-Ethernet-Adapter gewöhnlich als Position eth0 definiert. Eine Ausnahme von dieser Regel besteht dann, wenn Sie in Steckplatz 1 (der am weitesten rechts liegende PCI-Steckplatz, wenn die HMC von der Rückseite betrachtet wird) platziert ist. Diese Position wird allerdings nicht empfohlen. Wenn mehrere 1-Gigabit-Ethernet-Adapter installiert sind, wird die Konfiguration in der folgenden Reihenfolge definiert: Steckplatz 2 ist eth0, Steckplatz 3 ist eth1 und der integrierte Ethernet-Anschluss ist eth2. Wenn andere Adapter als der 1-Gigabit-Ethernet-Adapter installiert sind, wird der integrierte Ethernet-Anschluss immer als eth0 definiert.

Sie werden sich fragen, warum es im Bereich der Ethernet-Schnittstellen so viele Schnittstellen gibt. Die Antwort liegt in einem Wort: Flexibilität.

Sie sollten daran denken, dass die HMC nicht einfach ein Ersatz für die DSP01-Systemkonsole ist, sondern das sie ein Administrations-Tool ist, um eine oder mehrere Partitionen auf einem oder mehreren Systemen (sowohl System i als auch System p) verwalten zu können.


IBM POWER Systems i Systemmanagement

System i Ports – Service Prozessor – DHCP-Client

# 4.2.3.1 System i Ports - Service Prozessor - DHCP-Client

An Ihrem System i finden Sie zwei Ethernet-Schnittstellen, die mit dem Namen HMC1 und HMC2 gekennzeichnet werden.

Diese beiden Ethernet Ports sind die Zugänge zum so genannten Service Prozessor (SP). Im SP wird die System i-seitige Logik der HMC ausgeführt. Betrachten Sie den SP einfach als Eingang in das durch die HMC zu verwaltende System.

Der SP wird mittels Ethernet mit der HMC verbunden. Der SP arbeitet als DHCP-Client der HMC und dieser wiederum tritt als DHCP-Server für den SP auf.

#### Achtung!

Deshalb ist es so wichtig, dass Sie vor Inbetriebnahme des Systems i zuerst die HMC vollständig in Betrieb nehmen und konfigurieren.

Um jetzt beide Systeme, HMC und System i, miteinander verbinden zu können, müssen wir noch über verschiedene Verbindungsvarianten sprechen.



**Ein ITP Handbuch** 



Seite 1



Betriebssysteme / Integration System i Ports – Service Prozessor – DHCP-Client

4.2.3.1

Seite 2



Private und offene Netze in der HMC-Umgebung

## 4.2.3.2 Private und offene Netze in der HMC-Umgebung

Die Verbindung zwischen der HMC und ihren verwalteten Systemen kann entweder als privates oder als offenes Netz implementiert werden. Der Terminus "offen" bezieht sich auf ein allgemeines, öffentliches Netz, das andere Elemente als HMCs und Serviceprozessoren enthält und nicht hinter einer HMC isoliert ist. Die anderen Netzverbindungen der HMC werden als offen betrachtet. Das bedeutet, dass sie auf eine Art konfiguriert sind, die Sie beim Anschluss einer Standardnetzeinheit an ein offenes Netz erwarten würden.

In einem privaten Service-Netz sind die HMC und die Serviceprozessoren der verwalteten Systeme die einzigen Elemente im physischen Netz. Außerdem stellt die HMC DHCP-Services (Dynamic Host Configuration Protocol) auf diesem Netz bereit, mit denen sie automatisch IP-Konfigurationsparameter erkennen und diesen Serviceprozessoren zuweisen kann. Sie können bei der Konfiguration der HMC einen von mehreren Adressbereichen für diesen DHCP-Service auswählen, so dass die Adressen, die den Serviceprozessoren bereitgestellt werden, nicht mit Adressen anderer Netze in Konflikt geraten, mit denen die HMC verbunden ist. Durch die DHCP-Services können die Elemente im privaten Netz automatisch von der HMC konfiguriert und erkannt werden, während gleichzeitig Adresskonflikte im Netz vermieden werden.

In einem privaten Netz werden daher alle Elemente von der HMC gesteuert und verwaltet. Die HMC fungiert auch als funktionale Firewall, die das private Netz von den anderen offenen Netzen isoliert, an die die HMC ebenfalls angeschlossen ist. Die HMC lässt keine IP-Weiterleitung zu; Clients auf einer Netzschnittstelle der HMC können nicht direkt auf Elemente einer anderen Netzschnittstelle zugreifen.

Um die Vorteile der zusätzlichen Sicherheit und der einfachen Konfiguration nutzen zu können, implementieren Sie die Service-Netzkommunikation über ein privates Netz. In manchen Umgebungen ist dies auf Grund von Überlegungen hinsichtlich der physischen Verkabelung, des Aufstellungsplans oder der Steuerzentrale jedoch nicht machbar. In diesem Fall kann die Service-Netzkommunikation über ein offenes Netz implementiert werden. In beiden Netztypen ist dieselbe Funktionalität verfügbar, obwohl bei der Erstkonfiguration in einem offenen Netz mehr manuelle Schritte erforderlich sind.





4.2.3.2 Seite 2 Die folgenden Abbildungen zeigen verschiedene private und offene Netze:



Privates Netz: Direktverbindung



Privates Netz: indirekte Verbindung





4.2.3.2 Seite 3

apitel

Offenes Netz





Betriebssysteme / Integration Private und offene Netze in der HMC-Umgebung

4.2.3.2

Seite 4



# 4.2.4 HMC Anfangskonfiguration erstellen

Nachdem Sie die HMC aufgebaut haben, Sie diese mit Tastatur, Maus und Bildschirm verbunden haben und Sie sodann angeschaltet haben, wird das "on Board Linux" gestartet.

Nach einem erfolgreichen Start meldet sich die HMC mit einem grafischen Anmeldungsdialog.

Melden Sie sich hier mit folgendem Benutzer an:

Benutzer: hscroot Kennwort: abc123

Achten Sie auf Kleinschreibung, Sie befinden sich im UNIX/LINUX-Umfeld. Achten Sie weiter darauf, dass der Benutzer "hscroot", der mächtigste Benutzer der HMC ist. Mit ihm können alle nur denkbaren und wahrscheinlich später auch alle undenkbaren Konfigurationen durchgeführt werden. Mit dem Benutzer hscroot sind Sie sozusagen der QSECOFR der HMC!

Nach der Anmeldung wird sofort der Assistent zur Installationsanleitung (Guided Setup Wizzard) gestartet.



Assistent zur Installationsanleitung





HMC Anfangskonfiguration erstellen

**4.2.4**Dieser Dialog gibt Aufschluss darüber, welche anfänglichen Konfigurationen<br/>von Ihnen zu erledigen sind.

🚔 Assistent zur I	nstallations	anleitung - HMC-Datum und	l -Uhrzeit ändern.				<u>_   ×   </u>	
	Sie können Datum, Uhrzeit und Zeitzone der HMC ändern. Das Ändern dieser Einstellungen hat keinen Ei auf die Systeme und logischen Partitionen, die die HMC verwaltet. Die Einstellung für die Uhrzeit wird automatisch auf Sommer-Minterzeit in der ausgewählten Zeitzone umgestellt.							
	Hinweis: Änderungen an der Zeitzone werden erst wirksam, wenn der Assistent abgeschlossen ist.							
	Datum:	03.05.2006						
	Uhrzeit:	14:58:12						
	Zeitzone:	Europa/Berlin	-					
Hilfe ?			2	urück	Weiter	Eertig stellen	Abbrechen	

Uhrzeit, Datum einstellen

Prüfen und ändern Sie ggf. die Einstellungen für Uhrzeit, Datum und Zeitzone. Klicken Sie auf "Weiter".



apite

3

🚔 Assistent zur	Installationsanleit	ung - hscroot-Kennwor	t ändern			<u>_0×</u>	4.2.4
	Sie müssen das Kennwort ist in o sofort geändert	vordefinierte Kennwor lieser Dokumentation v werden.	t für die Standard-Benutzei veröffentlicht. Aus Gründen	-ID 'hscroot' ä der Sicherheit	ndern. Das ursp t bei der Anmeld	rüngliche ung muss es	Seite 3
	Geben Sie das r	eue Kennwort ein.					
- Benutzer-ID: h Neues Kennw	iscroot						
Neues Kennv Berechtigung	vort erneut eingeb jsklasse:	en: hmcsuperadmin					
Hilfe ?			Zurück	Weiter	Fertig stellen	Abbrechen	

hscroot-Kennwort ändern

Ändern Sie das Kennwort für hscroot:

Geben Sie das neue Kennwort zwei Mal ein. Das Kennwort muss mindestens sieben Zeichen lang sein.

Klicken Sie auf "Weiter".



4.2.4 Seite 4

## **Betriebssysteme / Integration**

HMC Anfangskonfiguration erstellen

Sie müssen das vordefinierte Kennwort für die Standard-Benutzer-ID 'root' ändern. Das ursprünglicher Kennwort ist in dieser Dokumentation veröffentlicht. Aus Sicherheitsgründen muss es sofort geändert werden; möglicherweise ist sie jedoch notwendig, wenn erweiterte Unterstützungsservices für die HMC benötig verden.         Geben Sie das neue Kennwort ein.         Benutzer-ID: root         Neues Kennwort         Image: Neues Kennwort erneut eingeben:	
Geben Sie das neue Kennwort ein.  Benutzer-ID: root Neues Kennwort: Neues Kennwort erneut eingeben:	t igt
Benutzer-ID: root          Neues Kennwort:	
Benutzer-ID: root Neues Kennwort: Neues Kennwort erneut eingeben:	
Benutzer-ID: root Neues Kennwort: Neues Kennwort erneut eingeben:	
Neues Kennwort:	
Hilfa 2	rachan

Root-Kennwort ändern

Ändern Sie das Kennwort für "root":

Geben Sie das neue Kennwort zwei Mal ein. Das Kennwort muss mindestens sieben Zeichen lang sein.

Klicken Sie auf "Weiter".

Klicken Sie noch einmal auf "Weiter".

Erzeugen Sie sodann weitere HMC-Benutzer, wie z.B. einen Stellvertreter für hscroot.



Seite 5

HMC Anfangskonfiguration erstellen

Assistent zur Installationsanle Sie können opt	itung - Weitere HMC-Benut ional weitere HMC-Benutze	zer erstellen er erstellen. Geben Sie den Anmeld	enamen des Benutzers und das
uber eine Bere Sie auf Weiter	i Mal ein. Wählen Sie eine B chtigungsklasse verfügen. '.	ierechtigungsklasse für diesen Be Um fortzufahren, ohne einen neue	nutzer aus. Ein Benutzer Kann nur n Benutzer zu erstellen, klicken
enutzer-ID:			
Benutzername:	hscroot2		
leues Kennwort:	*****		
Neues Kennwort erneut einge	ben: *******		
echtigungsklassen:			
ncservicerep			
ncoperator			
ncpe 🥟 ncpe			

hscroot-Stellvertreter einrichten

Ich vergebe hier folgende Werte:

Benutzername: hscroot2 Neues Kennwort: \*\*\*\*\*\*

Achtung! Das Kennwort muss mindestens sieben Zeichen lang sein.

Neues Kennwort erneut eingeben: \*\*\*\*\*\*

Ich ordne durch Markieren mit der Maus dem Benutzer hscroot2 die Berechtigungsklasse "hmcsuperadmin" zu.

Danach wird eine Zusammenfassung der bisher getätigten Konfigurationen angezeigt.



HMC Anfangskonfiguration erstellen

## 4.2.4 Seite 6

🛒 Assistent zur 1	nstallationsanleitung - Die nachsten Schritte	
Assistent zur I	Stellatonsanleitung – Die hachsten Schritte Sie haben folgende Tasks ausgeführt: Datum und Uhrzeit für HCM einstellen Kennwörter der vordefinierten HMC-Benutzer-IDs ändern Neue HMC-Benutzer-IDs erstellen Nun müssen die folgenden Tasks ausgeführt werden (nur lokal verfügbar): HCM-Netzwerkeinstellungen konfigurieren Zum Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen müssen Sie möglicherweise bestimmte Informationen von Ihrem Netzadministrator anfordern, wenn Sie dies noch nicht getan haben. Klicken Sie auf 'Hilfe', um eine Liste der benötigten Informationen anzuzeigen. Diese Task ist nur von der lokalen HMC aus verfügbar. Klicken Sie auf 'Weiter', um fortzufahren.	
Hilfe ?	Zurück <u>W</u> eiter <u>Fertig</u> stellen A	bbrechen

Zusammenfassung der ersten Konfigurationsschritte

Jetzt müssen die Netzwerkschnittstellen der HMC konfiguriert werden. Spätestens an dieser Stelle sollten Sie wissen, wie Sie die HMC mit dem System i verbinden wollen. Meine Verbindungskonfiguration soll folgendes Bild darstellen.

Die HMC wird via eth0 mit dem ersten HMC-Port des Systems i in einem privaten Netzwerk verbunden. In dieser Umgebung fungiert die HMC als DHCP-Server für den System i Service-Prozessor. Das private Netzwerk wird in den Netzbereich 192.168.0.0 gelegt.

Die HMC wird via eth1 mit dem Firmen-internen Netzwerk verbunden, da ich später über einen remote HMC-Client von meinem Arbeitsplatz auf die HMC zugreifen möchte. Das offene Netz wird in das Netzwerk 172.16.0.0 gelegt.

Wählen Sie im Fenster "Netzwerkeinstellungen konfigurieren" den LAN-Adapter mit der Bezeichnung "eth0" aus.



(-leaf



Assistent zur Installationsanleitung - HMC Wählen Sie einen LAN-Adapter auf der H Wenn mehrere LAN-Adapter aufgeführt s Sie mit der Konfiguration des ersten ausg Anmerkung: Nach der Ausführung des Assistenten könne bereits konfigurierten Adaptern vornehmen. Passen Sie h an.	-Netzwerkeinstellungen konfigurieren	4.2.4 Seite 7
LAN-Adapter eth0 (192.168.0.1) 00:14:5E:47:92:46	Typ Ethernet	
eth1 (172.16.110.110) 00:14:5E:47:92:47	Ethernet	
eth2 (172.16.110.120) 00:11:25:F8:B0:09	Ethernet	
Hilfe ?	Zurück Meiter Fertig stellen Abbrechen	

Auswahl der Ethernet-Schnittstelle

Klicken Sie auf "Weiter".

Klicken Sie im Fenster für LAN-Adapter-Geschwindigkeit (Automatische Geschwindigkeitserkennung) auf "Weiter".





**Betriebssysteme / Integration** 

HMC Anfangskonfiguration erstellen

4.2.4	•	Assistent zur Installationsanleitung - eth0 (	192.168.0.1) 00:14:5E:47:92:46 k	onfigurieren	
Seite 8	2	Sie können die Datenübertragungsges 00:14:5E47:92:46 angeben.	chwindigkeit von Ethernet-A	dapter eth0 (192.168	.0.1)
		Datenübertragungsgeschwindigkeit: *	Automatische Erkennung	•	
	Hilfe ?		Zurück <u>W</u> eiter	<u>F</u> ertig stellen	Abbrechen

Datenübertragungsgeschwindigkeit einstellen

Klicken Sie im Fenster "(LAN-Adaptername) konfigurieren" auf "Weiter".

Wählen Sie im zweiten Fenster "(LAN-Adaptername) konfigurieren" die Option für "Privates Service-Netz" aus.





Privates Netz anwählen

Klicken Sie auf "Weiter".

Wählen Sie im dritten Fenster "(LAN-Adaptername) konfigurieren" die Option "Ja, die HMC als DHCP-Server aktivieren" aus.





HMC Anfangskonfiguration erstellen

4.2.4		Assistent zur In:	stallationsanleitung - eth0 (1	92.168.0.1) 00:14	:5E:47:92:46 ko	onfigurieren	
Seite 10		DHCP bietet ein automatisiertes Verfahren zur dynamischen Clientkonfiguration. Sie H HMC als DHCP-Server verwenden. Handelt es sich um die erste oder einzige HMC in d privaten Netz, aktivieren Sie die HMC als DHCP-Server, damit die verwalteten System Netzwerk automatisch konfiguriert und von der HMC erkannt werden.					
		Möchten Sie d	iese HMC als DHCP-Serv	er verwenden?			
		🖲 Ja, die HM	C als DHCP-Server aktivier	en.			
		Bereich:	192.168.0.2 - 192.168.25	5.254	•		
		🔿 Nein.					
	Hilfe ?			Zurück	Weiter	<u>F</u> ertig stellen	Abbrechen
	Hilfe ?			Zurück	Weiter	<u>F</u> ertig stellen	Abbrech

DHCP konfigurieren

Klicken Sie auf "Weiter".

Wählen Sie im Fenster "Netzwerkeinstellungen konfigurieren" die Option "Ja" aus, um weitere Schnittstellen für das offene Netz zu konfigurieren.



-

Kapitel

	Assistent zur Installations:           Möchten Sie einen weitere:           22000	4.2.4 Seite 11		
l	🖲 Ja, ich möchte einen weiteren LAN-Adap	ter konfiguri	ieren oder einen bereits konfigurierten Adapter ändern.	
l	⊖ Nein.			
	Anmerkung: Nach der Ausführung des Ass Änderungen an bereits konfigurierten Ada Netzwerkeinstellungen der HMC-Konfigur	istenten kör ptern vorne ation an.	men Sie weitere Adapter konfigurieren oder chmen. Passen Sie hierzu die	
I	LAN-Adapter	Тур	Bei dieser Sitzung konfiguriert	
l	eth0 (192.168.0.1) 00:14:5E:47:92:46	Ethernet	✓	
I	eth1 (172.16.110.110) 00:14:5E:47:92:47	Ethernet		
	eth2 (172.16.110.120) 00:11:25:F8:B0:09	Ethernet		
	Hilfe ?		Zurück Weiter Fertig stellen Abbrechen	

Weitere Schnittstellen konfigurieren

Klicken Sie auf "Weiter".

7. Ergänzung 06/2006



HMC Anfangskonfiguration erstellen

4.2.4 Seite 12		Assistent zur Installationsanleitung – eth1 (17 Sie können die Datenübertragungsges 00:14:5E47:92:47 angeben.	(2.16.110.110) 00:14:5E:47:92:4	17 konfigurieren 🔚 🔲 📉 Adapter ethi (172.16.110.110)
		Datenübertragungsgeschwindigkeit:*	Automatische Erkennung	•
	Hilfe ?		Zurück Weiter	<u>F</u> ertig stellen Abbrechen

Datenübertragungsgeschwindigkeit einstellen

Belassen Sie es hierbei auch bei der automatischen Geschwindigkeitserkennung.

Klicken Sie auf "Weiter".

Wählen Sie im folgenden Dialog die Option "Offenes Netz" an.



HMC Anfangskonfiguration erstellen



Offenes Netz

Klicken Sie auf "Weiter".

Betreiben Sie in Ihrem Firmennetz einen DHCP-Server, so können Sie für ethl automatisch eine Adresse abrufen lassen.



HMC Anfangskonfiguration erstellen

4.2.4	• A	Assistent zur Installationsanleitung – eth1 (172.	.16.110.110) 00:14:5E:47:92:47 konfigurieren 📃 🗖 🕅			
Seite 14		Sie können IP-Adressen automatisch der HMC zuordnen oder die zu verwendenden IP-Adressen festlegen.				
2	Soll eine IP-Adresse automatisch abgeru	ıfen werden?				
		🔿 Ja, eine IP-Adresse automatisch abruf	fen.			
		Nein. Angegebene Adresse verwenden.				
		TCP/IP-Schnittstellenadresse:	172.16.110.110			
		Netzmaske der TCP/IP-Schnittstelle:	255.255.0.0			
	Hilfo 2	[				
	Hille ?		Zuruck Weiter Eertig stellen Abbrechen			

Adresse vergeben

Ich vergebe hier jedoch eine statische Adresse: 172.16.110.110 mit der Subnetzmaske 255.255.0.0

Klicken Sie auf "Weiter".



Sie können sodann Firewall-Einstellungen definieren, die regeln, welche HMC-Dienste aus Ihrem Firmennetz angesprochen werden können.



Firewall-Einstellungen

Ich wähle diese Möglichkeit zuerst einmal ab. Später, wenn ich Zugriffe aus dem Firmennetz auf die HMC konfigurieren will, werde ich jedoch die Firewall-Einstellungen bearbeiten müssen.

Klicken Sie auf "Weiter".

Gleichermaßen verfahre ich mit der dritten und letzten Schnittstelle in der HMC.





**Betriebssysteme / Integration** HMC Anfangskonfiguration erstellen

4.2.4	Assistent zur Installations	anleitung - HN	AC-Netzwerkeinstellungen konfigurieren 📰 🗖
Seite 16	Möchten Sie einen weitere	en LAN-Adap	ter konfigurieren?
	<ul> <li>Ja, ich möchte einen weiteren LAN-Adag</li> <li>Nein.</li> </ul>	pter konfiguri	eren oder einen bereits konfigurierten Adapter ändern.
	Anmerkung: Nach der Ausführung des As Änderungen an bereits konfigurierten Ad Netzwerkeinstellungen der HMC-Konfigur	sistenten kön aptern vorne ration an.	nen Sie weitere Adapter konfigurieren oder hmen. Passen Sie hierzu die
	LAN-Adapter	Тур	Bei dieser Sitzung konfiguriert
	eth0 (192.168.0.1) 00:14:5E:47:92:46	Ethernet	✓
	eth1 (172.16.110.110) 00:14:5E:47:92:47	Ethernet	✓
	eth2 (172.16.110.120) 00:11:25:F8:B0:09	Ethernet	•
	Hilfe ?		Zurück Weiter Fertig stellen Abbrechen

Alle Ethernet-Schnittstellen sind konfiguriert





Im Weiteren ordnen Sie Ihrer HMC einen Hostnamen und Domänennamen zu, konfigurieren wenn gewünscht ein Standard-Gateway, um z.B. Zugriffe ins Internet ausführen zu können. 4.2.4 Seite 17

📕 Assisti	ent zur Installationsanleitung - HMC-Netzwerkeinstellungen konfigurieren 📃 🗖 🕅
Sie müsse Wie laute	en Ihre HMC beim Netzwerk identifizieren. en der HMC-Høstname, der Dømänenname und die Beschreibung der HMC?
HMC-Hostname:	* hmc01
Domänenname:	eposhbint.local
Beschreibung der HMC:	EPOS Hardwaremanagement Console
Hilfe ?	Zurück Weiter Fertig stellen Abbrechen

Host- und Domänennamen vergeben

Im oben gezeigten Dialog vergebe ich folgende Werte:

HMC-Hostname: Dieser Parameter muss gefüllt werden. Beabsichtigen Sie die HMC mit diesem Hostnamen anzusprechen, muss dieser Name in den DNS Ihres Netzwerks eingetragen werden, oder alternativ in die Hosttabellen aller Rechner, die auf die HMC zugreifen können sollen. Hier: hmc01

Domänenname: Der Name der TCP/IP-Domäne Ihres Hauses. Hier: eposgmbhint.local

Beschreibung....: Ein sinnvoller Erläuterungsbegriff

Tragen Sie jetzt, sofern Sie es wollen, die Adresse des Standard-Gateways ein.





**Betriebssysteme / Integration** 

HMC Anfangskonfiguration erstellen

4.2.4	•	Assistent zur Insta	dlationsanleitung - HN	/IC-Netzwerkeins	tellungen konfiç	jurieren	
Seite 18		Geben Sie zum Defi von IP-Paketen ver Gateway-Einheit zu wählen Sie einen bo Gateway-Adresse:	inieren eines Standa wendet werden soll ur Kommunikation r estimmten Adapter 172.16.100.100	ard-Gateways ( L Geben Sie zud nit dem Standa aus, der verwe	tie TCP/IP-Ad lem an, ob ein rd-Gateway v ndet werden :	tresse ein, die zum ' beliebiger freier A verwendet werden l soll.	Weiterleiten dapter als kann, oder
		Gateway-Einheit:	eth1	iiiiii)			
	Hilfe ?			Zurück	<u>W</u> eiter	<u>F</u> ertig stellen	Abbrechen

Standard-Gateway benennen

Parameter Gateway-Einheit: Hier tragen Sie ein, über welches physikalische Interface Sie auf das Standard-Gateway zugreifen. Da die Schnittstelle eth0 vom privaten Netzwerk der Verbindung von der HMC zu Ihrer iSeries belegt ist, kommen jetzt nur die Schnittstellen eth1 und eth2 (sofern vorhanden) in Betracht.

Hier: eth1



			0			
-	_	Assistent zur Installationsan	leitung - DNS kr	nfigurieren	_	
	Das Domain IP-basierten von IP-Adres Überprüfen S DNS-Server- aufgeführt si	Name System (DNS) stellt ( Computern bereit. Durch ) sen zur Bestimmung von : Sie, ob DNS aktiviert werd: Adressen ein. Die Adresse nd.	eine Standard- Definition von Servern und H en soll. Wenn E en werden in d	Namenskonve DNS-Servern MCs verwend DNS aktiviert i er Reihenfolge	ention für die Such können Sie Hostn en. st, geben Sie die e durchsucht, in de	e nach amen anstelle er sie
Moenten Sie Di	NS nutzen?					
Ia, ich möcl Gu ehmöll	hte DNS-Server	definieren, um DNS zu nut 5. Generer	zen.			
- Suchrein	ienioige iur DN	s-server:				I lin aufü gon
DNS-Ser	ver-Auresse:					minzurugen
		172.16.110.2				
🔿 Nein, ich m	öchte DNS nich	t nutzen.				
Hilfe ?			<u>Z</u> urück	Weiter	<u>F</u> ertig stellen	Abbrechen

Ordnen Sie für die Namensauflösung, sofern vorhanden, einen oder mehrere

DNS-Server für die Namensauflösung zu.

DNS-Server zuordnen

Sie sehen, dass ich hier die Adressen für zwei DNS-Server zugeordnet habe.

Hier: 172.16.110.1 und 172.16.110.2



apite



HMC Anfangskonfiguration erstellen

4.2.4 Seite 20 Gegebenenfalls ordnen Sie einen oder mehrere Domänen-Suffixe zu, so dass ein unqualifizierter Zugriff von der HMC auf Hosts Ihres Netzwerks nicht mit einem Fehler quittiert wird.



Domänen-Suffix zuordnen

Damit ist die Netzwerkkonfiguration Ihrer HMC beendet.

Klicken Sie auf "Weiter".



HMC Anfangskonfiguration erstellen



Zusammenfassung

Klicken Sie im Zusammenfassungsfenster "Die nächsten Schritte" auf "Weiter".





**Betriebssysteme / Integration** HMC Anfangskonfiguration erstellen

4.2.4 Seite 22



Verbindung zu Service-Provider konfigurieren

# 4.2.5 Verbindung zu Service-Provider konfigurieren

Alle weiteren Konfigurationen sind nicht zwingend notwendig für den Betrieb der HMC, bieten sich jedoch an, falls Sie Probleme beim Betrieb der HMC haben und einen elektronischen Zugriff von IBM oder einem Service Provider auf Ihre HMC wünschen.

1. Geben Sie im Fenster "Kontaktinformationen angeben" die Kontaktinformationen für den HMC-Administrator ein. Klicken Sie auf "Weiter".

🚔 Assistent zur Installations	sanleitung - Kontaktinformationen angeben	<u>_0×</u>
Geben Sie o Kommunika	den Namen des Unternehmens und die Kontaktinformationen an. Diese Daten w ation mit IBM bezüglich Unterstützung und Softwareaktualisierungen verwendet.	erden bei der
⊢ Kontaktinformationen:		
Name des Unternehmens:	* EPOS GmbH DV-Consult & Training	
Name des Administrators:	* Klaus-Peter Luttkus	
E-Mail-Adresse:	luttkus@eposgmbh.com	
Telefonnummer:	* +49 421 659980	
Alternative Telefonnummer:		
Faxnummer:		
Alternative Faxnummer:		
Hilfe ?	Zurück Weiter Ferlig	stellen Abbrechen

 $Kontakt information en \ für \ HMC-Administrator$ 





## **Betriebssysteme / Integration**

Verbindung zu Service-Provider konfigurieren

4.2.5	🚔 Assistent zur Installationsanleitung - Kontaktinformationen angeben	
Seite 2	Fahren Sie mit der Eingabe der Informationen zum Standort der HMC fort.	
	Kontaktadresse:	
	Straße: * Weserstr. 81	
	Straße 2:	
	Ort: *Bremen	
	Land: * Deutschland	
	Bundesland:	
	Postleitzahl: * 28757	
	Hilfe ?	stellen Abbrechen

Adressinformationen für HMC-Administrator

2. Geben Sie im Fenster "Kontaktinformationen angeben" die Adressinformationen der Kontaktperson für den HMC-Standort ein. Klicken Sie auf "Weiter".

Sie gelangen sodann in Definitionsdialoge, mit deren Hilfe Sie die Verbindung zu Service-Providern herstellen können.



#### Verbindung zu Service-Provider konfigurieren



Seite 3

Konnektivität zum Service-Provider

Folgende Möglichkeiten bestehen:

#### Anwahl der lokalen HMC:

Mittels eines an der HMC angeschlossenen Modems stellen Sie die Verbindung zum Service-Provider her.

#### VPN über das Internet:

Mittels eines VPN-Clients in der HMC stellen Sie die Verbindung zum Service-Provider her.

Verbindung über andere Systeme oder Partitionen herstellen: Mittels eines System i als Router stellen Sie die Verbindung zum Service-Provider her.

Im folgenden Bild sehen Sie den Dialog, um mit Hilfe eines an der HMC befindlichen Modems die Verbindung zum Service-Provider herzustellen.



Seite 4

**Betriebssysteme / Integration** 

Verbindung zu Service-Provider konfigurieren

\_ 0 × Konfigurieren Sie, wenn Sie es noch nicht getan haben, den lokalen Modern, indem Sie auf 'Modernkonfiguration' klicken. Nun müssen Sie angeben, welche Telefonnummern für die Anwahl des Service-Providers verwendet werden sollen. Klicken Sie auf Hinzufügen, um Telefonnumn einzugeben. Bei der Verbindungsherstellung werden die Tele 駦 Modemkonfiguration × gewählt Wähltyp Mehrfrequenz O Impuls Andere Einstellungen 🗹 Auf Wählton warten Modem \* 🗹 Lautsprecher aktivieren Modemkonfiguration. Vorwahl: OK Abbrechen Hilfe ? Telefonnummern (in der Reihenfolge der Verwendung) Telefonnummer Kommentar Hinzufügen... Bearbeiten... Entfernen Hilfe ? Zurück Weiter Eertig stellen Abbrechen

Modemkonfiguration 1

Tragen Sie hier für das von Ihnen verwendete Modem die entsprechenden Kennwerte ein.

Mittels "Hinzufügen" fügen Sie die Anwahlnummer des Service-Providers der Konfiguration hinzu.

3. Hier noch einmal der Konfigurationsablauf:

Gehen Sie im Fenster "Anwahl von der lokalen HMC aus konfigurieren" wie folgt vor:

- a. Klicken Sie auf "Modemkonfiguration". Um in Ihrem Unternehmen einen externen Telefonanruf zu tätigen, geben Sie die Nummer in das Feld "Vorwahl" ein. Klicken Sie auf "OK".
- b. Um eine Telefonnummer zu Ihrem Service-Provider hinzuzufügen, klicken Sie auf "Hinzufügen".
  - i. Wählen Sie das gewünschte Land oder die gewünschte Region aus.
  - ii. Wählen Sie den gewünschten Ort aus.
  - iii. Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus der Liste aus.



Verbindung zu Service-Provider konfigurieren

iv. Bearbeiten Sie im Feld "Telefonnummer" ggf. die ausgewählte Telefonnummer. Wenn es sich bei der ausgewählten Telefonnummer beispielsweise um eine Telefonnummer im Ortsnetz handelt, müssen Sie die Vorwahl möglicherweise löschen.



- v. Klicken Sie auf "OK".
- c. Klicken Sie auf "Weiter".

ssistent zur Installation	sanleitung - Anwahl von der lokalen HM	Caus konfigurieren	
👝 ≜ Telefonnummer l	inzufügen		
💦 Wählen Sie eine vord	efinierte Telefonnummer aus, oder geber	n Sie manuell eine Telefonnummer ein.	
🚽 🛛 Verfügbare vordefin	ierte Nummern:		
🗧 Land: 🛛 🗍 De	utschland		•
Bundesland:			7
Telefonnummer	Kommentar		
0171-44155	GSM-direct-T-Mobile		
<sup>100</sup> 44-155	GSM-direct-T-Mobile		
irv. 0172-22155	GSM-direct-Vodafone		
22-155	GSM-direct-Vodafone		
0192-119	Nationwide (Primary		ſ
01801-192-119	Nationwide (Alternat		
– – Hinzuzufügende Te	lefonnummer:		
lef Vorwohl	Telefonnummer: *[	0171-44155	
le		5171-44155	
Kommentar: GSM	-direct-1-Mobile		
Hinweis: Sie könne	n ggf. die Telefonnummer ändern und z. E	3. die Vorwahl löschen.	
Lingufüren	washan Lilfa 2		
Hinzulugen AD	orechen Hille f		
-			
nzufügen <u>B</u> earbeiten	<u>E</u> ntfernen		
lilfo 2		Turbella Indentes	Ables 1
inic :		Zuruck <u>vv</u> eiter <u>Fertig stell</u>	Apprechei

Modemkonfiguration 2

- 4. Klicken Sie im Fenster "Konnektivität zum Service-Provider konfigurieren" auf "Weiter".
- 5. Gehen Sie im Fenster "Anwahl von der lokalen HMC aus konfigurieren" wie folgt vor:
  - a. Klicken Sie auf "Modemkonfiguration". Um in Ihrem Unternehmen einen externen Telefonanruf zu tätigen, geben Sie die Nummer in das Feld "Vorwahl" ein. Klicken Sie auf "OK".
  - b. Um eine Telefonnummer zu Ihrem Service-Provider hinzuzufügen, klicken Sie auf "Hinzufügen .
    - i. Wählen Sie das gewünschte Land oder die gewünschte Region aus.
    - ii. Wählen Sie den gewünschten Ort aus.





Verbindung zu Service-Provider konfigurieren

4.2.5 Seite 6

- iii. Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus der Liste aus.
- iv. Bearbeiten Sie im Feld "Telefonnummer" ggf. die ausgewählte Telefonnummer. Wenn es sich bei der ausgewählten Telefonnummer beispielsweise um eine Telefonnummer im Ortsnetz handelt, müssen Sie die Vorwahl möglicherweise löschen.
- v. Klicken Sie auf "OK".
- c. Klicken Sie auf "Weiter".

Weiterhin besteht die Möglichkeit Fehlermeldungen der HMC via e-Mail direkt an Sie weiterleiten zu lassen.

Assistent zu	r Installationsanleitung - Benachrichtigung über Fehlerereignisse	
	E-Mail-Adressen hinzufügen, die bei Fehlerereignissen auf Ihrem System benachrichtigt werden soll	en.
1	SMTP-Server: smtp.kohoto-kunden.de	25
	Zu benachrichtigende E-Mail-Adressen:	
	E-Mail-Adresse Zu berichtende Fehler	
	Hinzufügen	
Hilfe ?	Zurück Weiter Eertig stellen	Abbrechen

SMTP-Konfiguration

- 6. Geben Sie im Fenster "Benachrichtigung über Fehlerereignisse" den von Ihnen genutzten SMTP-Server und -Anschluss an.
- 7. Klicken Sie auf "Hinzufügen", um mindestens eine e-Mail-Adresse zur Benachrichtigung über Fehlerereignisse anzugeben. Das wird im Regelfall die e-Mailadresse des HMC-Administrators sein. Klicken Sie auf "Weiter".



apite

Verbindung zu Service-Provider konfigurieren

Fertig stellen Abbrechen

Assistent zur Installationsanleitung - Zusammenfassung	
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Assistenten zur Installationsanleitung erfolgreich beendet. Klic Fertig stellen', um folgende Konfigurationen durchzuführen:	ken Sie auf
Kontaktinformationen angeben	
Kontaktinformationen festschreiben	
nformationen zur Konnektivität konfigurieren	
Informationen zur Konnektivität festschreiben	

Zurück

Abschluss der Konfiguration

Hilfe ?

8. Klicken Sie im Fenster "Zusammenfassung" auf "Fertig stellen".

Damit ist die eigentliche Anfangskonfiguration der HMC abgeschlossen.

Danach kehren Sie zur HMC-Oberfläche zurück.

Sollten alle Verbindungskabel korrekt gesteckt und die soeben durchgeführte Konfiguration ebenfalls korrekt sein, so kann die Verbindung zwischen HMC und System i hergestellt werden.



Betriebssysteme / Integration Verbindung zu Service-Provider konfigurieren

4.2.5 Seite 8


Logische Verbindungsherstellung zwischen HMC und System i

# 4.2.6 Logische Verbindungsherstellung zwischen HMC und System i

Ich hoffe, Sie haben Ihr System i noch nicht mit dem Stromnetz verbunden. Besitzen Sie ein Modell 520, so ist es nicht so schlimm. Ziehen Sie einfach den Stromstecker aus dem System heraus. Warten Sie einen kurzen Moment (Zählen Sie bis 10, aber schön langsam!). Dann stellen Sie die Stromverbindung wieder her.

Jetzt fordert der so genannte Service Processor als DHCP-Client von der HMC eine IP-Adresse an und eine logische Verbindung kann zwischen den beiden Systemen hergestellt werden.

Danach sollte der HMC-Hauptdialog wie folgt aussehen:

😻 Web-based System Manager - /home/hscroot/WebSM.pref: /¥erwaltungsumgebung/hmc01.eposhbint.local/Server und Parti



Klicken Sie im Navigationsbereich auf den Punkt "Serververwaltung", dann sollten Sie links die Kenndaten Ihrer iSeries sehen.

Ko <u>n</u> sole Serververw	altung Aus <u>g</u> ewählt An	s <u>i</u> cht <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe				
(= = 1	ତ୍ମ 🖉 🖿 🔏					
Navigationsbereich		Server und Partition:	Serververwaltung	20-1	0	
Rangationsbereich      Verwaltungsum     Immc01.epo:     Server u     Server u     Setter     Vartung     Wartung     HMC-Ve     Wartung	ngebung shbint local und Partition erverwaltung zation Data Management tion Center und Installatic Plans y von lizenziertem interner inwaltung is anwendungen	Name Name	20-SN6591BAC	Status In Betrieb	Wert der Bedienerkonsole	
Bereit	1 Objekte angezeiert. Ov	erdeckt	0 Ohiekte ausnemählt		hscraat - hmc01	
	. onjointo angozoigi, o v	orwoon	a objence ausgenanic			







Logische Verbindungsherstellung zwischen HMC und System i

**4.2.6**Damit wissen Sie, dass beide Systeme Kenndaten ausgetauscht haben. Sollten<br/>Sie hier keinen entsprechenden Eintrag sehen, so sind Fehler in folgenden<br/>Bereichen möglich:

- 1. Verkabelung fehlerhaft
- 2. Verbindungskonfiguration fehlerhaft
- 3. HMC-Software muss via Fixes aktualisiert werden.



HMC-Webclient installieren und konfigurieren (WebSM)

# 4.2.7 HMC-Webclient installieren und konfigurieren (WebSM)

Eine weitere gute Funktion der HMC besteht darin, dass auf fast alle ihre Funktionen von ferngesteuerten (remoten) Clients aus zugegriffen werden kann. Das gilt sowohl für ein lokales Netzwerk als auch für ein WAN-Umfeld. Dabei ist möglicherweise in einem LAN die Konfiguration einfacher zu gestalten als im WAN, da bei einem lokalen Netzwerk gegebenenfalls auf die Verschlüsselung der zwischen HMC und WebSM ausgetauschten Daten verzichtet werden kann.

Um remote HMC-Clients betreiben zu können, muss auf den entsprechenden Clients eine Software installiert werden, die mit dem Namen WebSM bezeichnet wird.

Um WebSM einsetzen zu können muss eine lauffähige HMC vorliegen.

Auf jeder HMC steht die WebSM-Software zum Download bereit.

Das Herunterladen der Software erfolgt mit Hilfe Ihres Browsers.

Ich rufe also meinen Browser auf und gebe folgende URL ein:

Formal: http://<IP-Adresse der HMC>/remote\_client.html

In meinem Fall: http://hmc01.eposhbint.local/remote\_client.html

Danach müssen Sie sich an der HMC mit einem HMC-Benutzer wie z.B. HSCROOT anmelden, dann öffnet sich folgender Dialog:





HMC-Webclient installieren und konfigurieren (WebSM)



WebSM downloaden 1

Es gibt zwei Arten des WebSM-Download:

1. WebSM wird inklusive des InstallShield-Setups heruntergeladen.

Dieser ferne Client wird mit einem InstallShield-Assistenten installiert und muss für eine Aktualisierung erneut installiert werden. Dieser Client ist hilfreich, wenn Sie ein Web-based System Manager über eine Breitbandverbindung (Kabelmodem oder DSL) verwenden, weil Aktualisierungen für die Konsole nicht automatisch heruntergeladen werden.

2. WebSM wird inklusive des Java Web Starts heruntergeladen.

Dieser ferne Client wird von Java Web Start geladen. Dieses Programm muss auf dem Client-System installiert werden, bevor der ferne Client installiert wird. Diese Version des fernen Clients sucht bei jedem Aufruf nach Aktualisierungen auf dem Server und lädt diese gegebenenfalls automatisch herunter.



**Betriebssysteme / Integration** Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

### 4.2.7.1 Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

Sollte der oben gezeigte Dialog bei Ihnen nicht angezeigt werden, stattdessen jedoch die Meldung, dass aufgrund fehlender Berechtigungen der Zugriff verweigert wurde, so müssen Sie in der HMC den so genannten Web Access freischalten.

Dazu melden Sie sich an Ihrer HMC an und öffnen das Verzeichnis:

Verwaltungsumgebung -> <hmc-Name> -> HMC-Verwaltung -> HMC-Konfiguration.

#### HMC-Konfiguration

Dann klicken Sie auf "Netzwerkeinstellungen anpassen".









Firewall-Einstellungen der HMC anpassen



LAN Adapter-Konfiguration

Markieren Sie jetzt die Ethernet-Schnittstelle/IP-Adresse über die von Clients auf die HMC zugegriffen werden soll.

Klicken Sie auf "Details".

Jetzt öffnet sich die Detailkonfiguration für diesen Land Adapter.

Wechseln Sie in das Register "Firewall".





Seite 3

Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

"AN-Schnittstelle	ngen nadresse: 00:14:5E:47:9	12:47 Ethernet		1,
Anwendungsn	Ports			Eingehende Daten zulassen
WebSM Secure Shell	9090.tcp 9940.tcp 30000:30009.tcp		Eingehende Daten nach IP-Adresse zulassen	
Web Access	80:tcp			
Secure Web A	443:tcp		-	2.
Anwendungsn	Ports	Zulässige Hosts		Entfernen
Web Access	80:tcp	0.0.0.0/0.0.0.0		
Secure Web A	443:tcp	0.0.0.0/0.0.0.0		
Secure ASM A	9443:tcp	0.0.0.0/0.0.0	100	
Open Pegasus	5989:tcp	0.0.0.0/0.0.0		
RMC	657:udp tcp:657	0.0.0.0/0.0.0.0		
FCS	9920:tcp udp:9900	0.0.0.0/0.0.0		
Eclipse	4412:tcp	0.0.0.0/0.0.0		
VTTY	9735:tcp	0.0.0.0/0.0.0		
VTTY Proxy	2302:tcp	0.0.0.0/0.0.0.0		
5250	2300:tcp tcp:2301	0.0.0.0/0.0.0		
		0 0 0 0 0 0 0 0		

Firewall-Konfiguration

Markieren Sie im unteren Teildialog "Web Access". Danach haben Sie zwei Möglichkeiten:

- 1. Eingehende Daten zulassen: Drücken Sie diesen Knopf, so kann jeder Client Ihres Netzwerks an den WebSM-Download herankommen.
- 2. Eingehende Daten nach IP-Adresse zulassen: Sie benennen IP-Adressen von Clients, denen die Erlaubnis gegeben wird, den WebSM-Download durchzuführen.

Um am Ende mit dem WebSM-Client auf die HMC zugreifen zu können, muss der WebSM-Dienst ebenfalls durch diese Firewall-Einstellungen konfiguriert werden.

Sie sollten dieses jetzt erledigen. Verfahren Sie analog zu den Einstellungen die für Web Access notwendig sind.

In meiner Konfiguration wähle ich für die weitere Installation des WebSM-Clients die Option "InstallShield".





Firewall-Einstellungen der HMC anpassen



WebSM downloaden 2

Weitere Fragen ergeben sich:

Soll WebSM unter Linux oder Windows installiert werden?

#### Linux:

Installieren Sie Web-based System Manager auf einer Linux-Plattform. Die unterstützten Systeme sind Redhat Enterprise Linux Version 3, SLES 8, SLES 9, Suse 9.0, and Suse 9.1.

#### Windows:

Installieren Sie Web-based System Manager auf einer Windows-Plattform. Die unterstützten Systeme sind Windows 2000, XP und Windows 2003 Server.

Ich wähle Windows.



Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

Download des Insta	llShield-Installatio	ns-Image für Remote Client	
		parts en constants publicada de cara	
Anmerkung - Wenn	Sie Web-based S		
Internet-Verbindung r	nit geringer Bandb	fnen von setup.exe	
Image einige Zeit dau	ern, weil das Imag	Sie möchten folgende Datei herunterladen:	
	5. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.		
Installations-Image fül	hren Sie die Datei	🗖 setup.exe n.	
Installations-Image fül	hren Sie die Datei	Vom Typ: Anwendung	
Installations-Image fül Wählen Sie das herun	hren Sie die Datei iterzuladende Insta	Von: http://hmc01.eposhbint.local	
Installations-Image fül Wählen Sie das herun	hren Sie die Datei iterzuladende Insta	Setup.exe     n. Vom Typ: Anwendung Von: http://hmc01.eposhbint.local     Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?	
Installations-Image fül Wählen Sie das herun	hren Sie die Datei sterzuladende Insta Installieren S	Setup.exe     n. Vom Typ: Anwendung Von: http://hmc01.eposhbint.local     Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?     Ö öffnen mit	
Installations-Image fül Wählen Sie das herun Linux	hren Sie die Datei iterzuladende Insta Installieren S Die unterstüt	Setup.exe     n. Vom Typ: Anwendung Von: http://hmc01.eposhbint.local     Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?     O Offnen mit     O Auf Diskette/Festulatte sneichern	
Installations-Image fül Wählen Sie das herun Linux	hren Sie die Datei iterzuladende Insta Installieren S Die unterstüt 8, SLES 9, 5	Setup.exe     n. Vom Typ: Anwendung Von: http://hmc01.eposhbint.local      Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?      Offnen mit     Auf Diskette/Festplatte speichern	
Installations-Image fül Wählen Sie das herun Linux	hren Sie die Datei uterzuladende Insta Installieren S Die unterstüt 8, SLES 9, 5 Installieren S	Setup.exe n. Vom Typ: Anwendung Von: http://hmc01.eposhbint.local      Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?      Offnen mit     Offnen mit     Eür Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen	
Installations-Image fül Wählen Sie das herun Linux <u>Windows</u>	hren Sie die Datei hterzuladende Insta Installieren S Die unterstüt 8, SLES 9, 5 Installieren S Windows-Pl	Setup.exe n. Vom Typ: Anwendung Von: http://hmc01.eposhbint.local      Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?      Offnen mit     Offnen mit     Eur Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen	

WebSM downloaden 3

Laden Sie jetzt WebSM auf Ihren PC herunter.

In dem Download finden Sie jetzt die Datei Setup.exe.

Führen Sie Setup exe aus.

Nachdem der Setup durchgeführt wurde, finden Sie für WebSM einen Eintrag auf Ihrem Desktop.









Seite 6

#### **Betriebssysteme / Integration**

Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

**4.2.7.1** Aufruf von WebSM:

Start -> Programme -> Web-based System Manager -> Web-based System Manager Remote Client

Doppelklicken Sie auf diesen Eintrag.

Danach öffnet sich ein Dialog, der von Ihnen fordert, den Hostnamen der HMC bzw. die IP-Adresse der HMC anzugeben.

Geben Sie den I	Namen der verwalte	eten Maschine ein
Host-Name:	hmc01.eposhbir	nt.local
Benutzername:		k
Kennwort:		
🗌 Benutzervor	gabendatei für Ko	nsole angeben
Geschützte	Kommunikation al	divieren
ý S		

#### Hostnamen angeben

In meinem Falle gebe ich hier den qualifizierten Hostnamen der HMC an.

Dann einen Doppelklick auf "Anmelden" ausführen.

Danach öffnet sich dieser Dialog.

Jetzt erfolgt die Anmeldung an der HMC.



Anmeldung an WebSM-Client





Seite 7

Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

Melden Sie sich mit einem registrierten HMC-Benutzer an. Wie Sie in obigem Bild sehen, führe ich die Anmeldung als hscroot durch. Danach öffnet sich WebSM.



Der WebSM-Client

Wie ich am Anfang dieses Abschnitts bereits sagte, ermöglicht WebSM den Zugriff auf **fast** alle Funktionen der HMC.

Eine der Funktionen, die die HMC von WebSM unterscheidet besteht darin, dass HMC für iSeries Systeme über eine eigene 5250-Emulation verfügt, so dass über eine HMC direkt eine Systemkonsole für ein System i zur Verfügung steht. Diese Funktion steht jedoch für WebSM nicht zur Verfügung.

Im nächsten Kapitel werde ich Ihnen zeigen, dass Sie auch von Ihrem Arbeitsplatz aus eine Systemkonsole erzeugen können.





**Betriebssysteme / Integration** Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

4.2.7.1 Seite 8



? X

Remote Systemkonsole für System i (DSP01)

# 4.2.8 Remote Systemkonsole für System i (DSP01)

Beabsichtigen Sie von Ihrem Arbeitsplatz aus eine Systemkonsole zu betreiben, so ist dies mit Hilfe einer HMC und einer 5250-Emulation möglich.

Voraussetzungen:

- 1. Funktionsfähige HMC
- 2. Eine Bildschirm-Emulation, bei der Sie die Angabe des zu verwendenden Ports frei vergeben können.
- 3. Eine Bildschirm-Emulation, die die Angabe eines Standardbenutzers zur Verbindungsanmeldung zulässt.

Ich verwende für dieses Beispiel iSeries Access für Windows in der Version V5R4. Die hier getätigten Konfigurationen gelten genauso für iSeries Access V5R3.

Öffnen Sie den Verbindungskonfigurationsdialog für iSeries Access aus der iSeries Access Programmgruppe -> Emulation -> Sitzung starten oder konfigurieren -> Neue Sitzung.

-

Eigenschaften

Präfix zur Angabe von Drucker oder Anzeige hinzufügen

Doppelte Namen auf anderen Workstations verhindern

Doppelte Namen auf dieser Workstation verhindern

Folgender Dialog öffnet sich.

172.16.110.110

🧂 PC5250 konfigurieren

C Systemnamen verwenden

Workstation-ID angeben

C Windows-Benutzernamen verwende

Systemname:

Workstation-ID

Emulationstyp				
Anzeige	Größe: 27x132	-	Druckerzuordnung	
C Drucker	Konfigurieren			
Anmeldung umgeh	nen	/	P.	
Automatisch wiede	erverbinden			

Г

iSeries Access Verbindungskonfiguration 1



**Ein ITP Handbuch** 





Remote Systemkonsole für System i (DSP01)

4.2.8	Versorgen Sie folgende Parameter:
Seite 2	Systemname: IP-Adresse oder Hostname der HMC
	Hier: 172.16.110.110
	Portnummer: 23000

Klicken Sie dann auf den Eigenschaften-Knopf.

PC5250 konfigurieren	<u>: x</u>
Systemname: 172.16.110.110	Eigenschaften
Workstation-ID         Systemnamen verwenden         Windows-Benutzernamen verwenden         Workstation-ID angeben         Doppelte Namen auf a         Abschneiden:	Verbindung       ? ×         Anmeldeinformationen für Benutzer-ID
C Antangszeichen     C Endzeichen     Emulationstyp     C Anzeige     Größe: 27x132     C Drucker     Konfigurieren      Anmeldung umgehen	Sicherheit Aktuelle Sicherheit: Nicht gesichert © Operations Navigator-Standardwert verwenden © Nicht gesichert
Automatisch wiederverbinden Host-Codepage: Portnummer: 2300 OK	Secure Suckets Layer (SSL) verwenden     Zu verwendendes Clientzertifikat:     C Zertifikat beim Herstellen der Verbindung auswählen     G Standardwert verwenden
	OK Abbrechen Hilfe

iSeries Access Verbindungskonfiguration 2

Tragen Sie in den Eigenschaftendialog folgende Werte ein:

Anmeldeinformationen für Benutzer-ID:

Standardbenutzer verwenden

Benutzer-ID: Q#HMC

Bestätigen Sie alle offenen Dialoge mit "OK" und speichern Sie die getätigte Konfiguration.

Sollte sich der Bildschirm nicht automatisch mit der HMC verbinden, so haben Sie ein Problem mit den Firewall-Einstellungen der HMC.



-**-**--×

Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

# 4.2.8.1 Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

Sollte der oben gezeigte Dialog bei Ihnen nicht angezeigt werden, stattdessen jedoch die Meldung, dass aufgrund fehlender Berechtigungen der Zugriff verweigert wurde, so müssen Sie in der HMC den 5250-Zugang freischalten.

Dazu melden Sie sich an Ihrer HMC an und öffnen das Verzeichnis:

Verwaltungsumgebung -> <hmc-Name> -> HMC-Verwaltung -> HMC-Konfiguration.

ac01.enoshbint.local/HMC-Ve

# E 🗐 Server und Partition Rahmenverwaltung Mit der Anwendung zur HMC-Konfiguration können Sie Datum und Uhrzeit der Hardware Management Console (HMC) einstellen, Netzwerkeinstellungen für die HMC definieren, Konsolereignisse anzeigen und routinemäßige Sicherungen planen. Serververwaltung Utilization Data Management 😓 Information Center und Installationsassistent 🐺 System Plans 🗐 Wartung von lizenziertem internem Code HMC-Verwaltung HMC-Benutzer •



😹 Web-based System Manager - /home/hscroot/WebSM.pref: /Verwaltu

Ansicht Fenster Hilfe

Konsole HMC-Konfiguration Ausge

Dann klicken Sie auf "Netzwerkeinstellungen anpassen".





Seite 1



Firewall-Einstellungen der HMC anpassen



LAN Adapter-Konfiguration

Markieren Sie jetzt die Ethernet-Schnittstelle/IP-Adresse, über die von Clients auf die HMC zugegriffen werden soll.

Klicken Sie auf "Details".

Jetzt öffnet sich die Detailkonfiguration für diesen Land Adapter.

Wechseln Sie in das Register "Firewall".

Markieren Sie im unteren Teildialog "5250". Danach haben Sie zwei Möglichkeiten:

- 1. Eingehende Daten zulassen: Wenn Sie diesen Knopf drücken, kann jeder 5250-Client Ihres Netzwerks, der entsprechend konfiguriert wurde, die remote 5250-Konsole nutzen.
- 2. Eingehende Daten nach IP-Adresse zulassen: Sie benennen IP-Adressen von Clients, denen die Erlaubnis gegeben wird, die remote 5250-Konsole zu nutzen.





4.2.8

Seite 3

Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

Firewall-Einstellur AN-Schnittstelle	ngen nadresse: 00:14:5E:47:92:4	17 Ethernet	1,
Anwendungsn	Ports		Eingehende Daten zulassen
VTTY Proxy	2302:tcp		
5250	2300:tcp 2301:tcp 🚤		Eingehende Daten nach IP-Adresse zulassen
Incoming Ping CIM	echo-requesticmp 5988:tcp 9197:tcp 9198:tcp		2.
Anwendungsn	Ports	Zulässige Hosts	Entfernen
RMC	657:udp tcp:657	0.0.0.0/0.0.0.0	
FCS	9920:tcp udp:9900	0.0.0/0.0.0.0	
Eclipse	4412:tcp	0.0.0/0.0.0.0	
VTTY	9735:tcp	0.0.0/0.0.0.0	
VTTY Proxy	2302:tcp	0.0.0/0.0.0.0	
5250	2300:tcp tcp:2301	0.0.0.0/0.0.0.0	
Incoming Ping	echo-request:icmp	0.0.0/0.0.0.0	
CIM	5988:tcp tcp:9197 tcp:9198	0.0.0/0.0.0.0	
L2TP	1701:udp	0.0.0/0.0.0.0	222
SLP	427:udp	0.0.0/0.0.0.0	
ROCT Peer Do	12247:udn udn:12248	0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Firewall-Konfiguration

Sind die Firewall-Einstellungen korrekt, so sollte sich beim Verbindungsaufbau zwischen remote 5250-Konsole und HMC folgender Bildschirm öffnen.

In diesem Bildschirm wählen Sie aus, in welcher Sprache die 5250-Dialoge präsentiert werden sollen.

명 ] Sitzung A - [24 x 80]					
Datei Bearbeiten Sicht Kommunikation Aktionen Fenster Hillfe					
Welcome to HMC Remote 5250 Console					
Select one of the following and press Enter:					
1 de_AT - Austrian German					
2 de_AT@preeuro – Austrian German					
3 de_LU – Luxembourg German					
4 de_LU@preeuro – Luxembourg German					
5 de_DE 🚽 🛛 – German					
6 de_DE@preeuro - German					
7 de_CH 🔪 – Swiss German					
8 en_AU 🦳 - Australian English					
9 en_BE - Belgian English					
10 en_BE@preeuro - Belgian English					
11 en_CA – Canadian English					
12 en_HK / - Hong Kong English					
13 en_IN – Indian English					
14 en_IE – Irish English					
15 en_IE@preeuro – Irish English					
	more				
F8=Page Down					
MA a	21/014				
🕤 Verbindung zum fernen Server/Host 172.16.110.110 aufgebaut über Anschluss 2300.	li.				

Sprache wählen

Ich wähle hier die Option 5: de\_DE





Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

**4.2.8.1**Jetzt öffnet sich der nachfolgende Bildschirm, mit dem Sie sich an der HMC<br/>anmelden.Seite 4anmelden.



Anmeldung an der HMC

Ich gebe hier den Benutzer "hscroot" und sein Kennwort ein.

Der nächste Dialog zeigt Ihnen die durch die HMC verwalteten Systeme an. In diesem Fall wird nur ein Server, ein System i-Modell 520, Typ 9406 mit der Seriennummer 6591BAC durch die HMC verwaltet. Dieses System ist betriebsbereit.



Systemauswahl





\_ 🗆 🗙

Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

Ich trage die Option 1 in das Feld "System" ein und betätige Datenfreigabe.

Jetzt öffnet sich ein weiterer vorbereitender Dialog, in dem die Partitionen des Servers, den ich soeben angewählt habe, angezeigt werden.

o bb 🚛 📖 🖿 🖬 🖉 🖉 🌒 HMC Remote 5250 Console - Partitionsauswahl System: Server-9406-520-SN6591BAC HMC: hmc01 <u>Option eingeben, Eingab</u>etaste drücken. 1=Dedizierte verbinden 2=Gemeinsame verbinden 3=Details anzeigen Referenzc Nutzu Partitionsstatus ode ngszä Konsolenstatus Aktiv 00000000 1 Verbindung akt Option Partition 1: 65-91BAC Verbindung aktiv F3=Beenden E5=Aktualisieren E12=Abbrechen verbindung zum fernen Server/Host 172.16.110.110 aufgebaut über Anschluss 2300.

Partitionsauswahl

Sitzung A - [24 x 80]

Datei Bearbeiten Sicht Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe

Hier haben Sie die Möglichkeit, drei Werte einzutragen:

3: Detaildaten der gewählten Partition anzeigen. Dieser Punkt ist in diesem Zusammenhang nicht besonders interessant, deshalb zeige ich Ihnen hier keine Hardcopy an und verzichte auch auf eine Erläuterung des Dialogs.

1: Stellen Sie eine Dedizierte Konsolverbindung zum System i her. Es kann dann keine weitere Konsolverbindung aufgebaut werden.

2: Stellen Sie eine Gemeinsame Konsolverbindung zum System i her. Jetzt können mehrere Benutzer gemeinsam eine Verbindung zum System i nutzen.

Dazu ist es jedoch notwendig, einen Sitzungsschlüssel zu benennen.

Dieser Sitzungsschlüssel ist eine frei wählbare Zeichenfolge, die aus mindestens 6 Zeichen bestehen muss.

Bei einer dedizierten Sitzung ist kein Sitzungsschlüssel zu benennen.

Ich wähle die Option 2 = Gemeinsame verbinden

8. Ergänzung 09/2006







Sitzung oder beim Erstellen einer neuen Sitzung.



Ein Sitzungsschlüssel ist erforderlich beim Arbeiten mit einer bestehenden

Sitzungsschlüssel benennen

Ich gebe zweimal den von mir gewählten Sitzungsschlüssel in den oben gezeigten Bildschirm ein.

Es werden keine Schutzzeichen angezeigt. Trotz Eingabe des Sitzungsschlüssels werden die Daten nicht visualisiert.

Ich drücke die Datenfreigabetaste und der Konsolbildschirm wird angezeigt.





Firewall-Einstellungen der HMC anpassen



Konsolbildschirm DSP01

Alles Weitere ist gewohnte Administratorentätigkeit, mit einem Unterschied: Ich brauche jetzt nicht mehr als Administrator zur Systemkonsole des Systems i hinzulaufen, sondern rufe sie von meinem Arbeitsplatz aus auf.





**Betriebssysteme / Integration** Firewall-Einstellungen der HMC anpassen

4.2.8.1

Seite 8



IBM Director – Grundlagen

### 4.3 IBM Director – Grundlagen

Die Vielfältigkeit der IT ist in den meisten Unternehmen mittlerweile an Grenzen gelangt, welche eine Optimierung und Vereinfachung der Administration dringend erforderlich machen.

Zwar stehen uns gerade mit dem System i Möglichkeiten der Integration zur Verfügung, die gerade auch das Ziel verfolgen, den administrativen Aufwand zu minimieren – doch leider werden diese Möglichkeiten nur selten genutzt. Fakt ist, dass in den meisten Unternehmen ein mehr oder weniger heterogenes Umfeld von unterschiedlichsten IT Systemen, beginnend mit verschiedenen Servern auf Intel basierten Prozessoren oder anderen Systemen, eine individuelle Aufgabe zu bewältigen hat, über Rechner, die beispielsweise für Konstruktionssysteme im CAD Umfeld eingesetzt werden, bis hin zu den Hostsystemen, wie sie auch in Form der Power Systeme (System i, System p, System x und System z) zur Verfügung stehen.

Die Administration dieser IT Landschaften stellt heute einen großen Kostenfaktor dar. Dieser Kostenfaktor wird aber von Unternehmen aufgrund der Bedeutung der IT häufig "gerne" in Kauf genommen – bildet doch die Verfügbarkeit der einzelnen Maschinen und der darauf laufenden Anwendungen das Rückgrat eines Unternehmens. Doch selbst die sinnvollsten Kosten bleiben, was sie sind: Kosten - und diese gilt es zu reduzieren.

Doch welche Möglichkeiten bestehen, die Kosten, die in der immer aufwendigeren Überwachung von Systemen entstehen, in einem gewissen Rahmen zu halten?

So heterogen wie die Server und die Anwendungen, so unterschiedlich sind auch die Werkzeuge und Techniken, mit denen der Betrieb und die Verfügbarkeit der einzelnen "Inseln" sichergestellt werden müssen.

Wäre es nicht ideal, eine zentrale Überwachungsstation – eine Art "Notrufzentrale" - für die gesamte IT Landschaft zu haben, mit der alle kritischen Prozesse und Systeme überwacht werden könnten? Wie wäre es, wenn beispielsweise beim Überschreiten von Plattenauslastungen eine Mail erzeugt werden würde, welche die Verantwortlichen darüber informieren würde, dass vielleicht eine Schleife in einem Programm eine riesige Datenmenge erzeugt, die droht, dass System zum Überlaufen zu bringen? Eine Meldung über eine CPF Meldung, die einen Job in der weiteren Verarbeitung hindert, wäre sicher auch als Mail oder SMS wünschenswert – ähnlich wie ein Abbruch auf einem Windows Server...











IBM Director – Grundlagen

4.3 Seite 2 Sicher werden Sie sagen, kann man dafür Lösungen kaufen, die speziell in diesem Segment Hilfestellung leisten und in der Lage sind, die unterschiedlichen Systeme übergreifend und mit den feinsten Funktionen ausgestattet zu überwachen und zu managen. Doch es muss nicht immer das große teure Tool sein, das eine Lösung für die Anforderungen sein kann. Es kann auch eine vielleicht weniger bekannte Möglichkeit geben, die in der Lage ist, die Ziele zu erreichen.

IBM ist als Meister der "heimlichen Lösungen" bekannt – und eine dieser Heimlichkeiten bietet genau diese Möglichkeiten. Mit "Heimlichkeiten" sind solche Lösungen gemeint, die gerade auch die System i Gemeinde in Form von Software und Funktionen offeriert bekommen, welche nur leider allzu oft in den CD Hüllen ihr Dasein fristen. Einige dieser CD Hüllen beinhalten eine Software, die gerade die einfache Administration heterogener Umgebungen unterstützt und im Lieferumfang des System i enthalten ist. Die Rede ist von "IBM Director for Multiplatforms". Diese Software arbeitet eng mit den unterschiedlichen Virtualization Produkten zusammen, die im System i Umfeld zur Verfügung stehen, und ist eine Ergänzung in Sachen "Notrufzentrale" für Server, Clients und andere kritische IT Komponenten.

Wie der Name bereits erahnen lässt, handelt es sich dabei um eine Software, die für unterschiedliche Plattformen eingesetzt werden kann. Damit ist weniger die Installation der Software, sondern deren Einsatz in Bezug auf die Verwaltung und speziell auch die Überwachung von heterogenen Systemen gemeint.

Diese Software besteht sowohl aus Server- als auch Clientkomponenten.

Mit IBM Director for Multiplatform bietet IBM ein Produkt an, das unter anderem zwar auch auf bzw. mit dem System i eingesetzt werden kann, welches aber auch für Intel basierte Systeme, AIX, UNIX und noch einige andere Plattformen zur Verfügung steht. Mit IBM Director steht eine Werkzeugpalette zum Einsatz bereit, mit dem wir die unterschiedlichen Systeme zentral überwachen und in einem gewissen Rahmen auch zentral administrieren können. Der Vorteil zur jeweiligen Einzelüberwachung liegt auf der Hand: Es wird nur noch eine zentrale Stelle für die Überwachung der Systeme benötigt. Informationen über beispielsweise die Auslastungen der einzelnen Server, sich ankündigende Defekte oder auch Fehler- bzw. Ausnahmesituationen, werden auf diese Weise zentral gesammelt und können mit nur einer Oberfläche verwaltet werden. In einem weiteren Schritt lassen sich auch Aktionen definieren, die beispielsweise bei dem Eintreten eines Ereignisses wie zum Beispiel einer Fehlermeldung ausgeführt werden.



IBM Director – Grundlagen

Dabei lassen sich nicht nur die Server in einem Unternehmen, sondern auch Clients oder Drucker in das IBM Director Netzwerk einbinden und zentral überwachen. Mit diesen Funktionen können wir beispielsweise auch den Ausfall eines Druckers feststellen, der für einen kritischen Prozess benötigt wird.

Die nachfolgende Abbildung zeigt schematisch die einzelnen Komponenten im IBM Director Umfeld:



#### IBM Director Topologie (Quelle: IBM)

Wie die vorhergehende Abbildung zeigt, kommunizieren die einzelnen Bestandteile einer IBM Director Installation über TCP/IP miteinander.

IBM Director kann als eine Art vollwertige Einstiegsversion der zentralen Systemüberwachung bezeichnet werden, lässt sich bei Bedarf aber auch in die "großen" Lösungen wie zum Beispiel TSM einbinden. Wir wollen uns an dieser Stelle aber bewusst auf den IBM Director und seine Einsatzbereiche konzentrieren.

# **Ein ITP Handbuch**





IBM Director – Grundlagen

4.3 Seite 4 Wie bereits erwähnt, verfügt jeder System i Kunde über die Software, die für die zentrale Überwachung der gängigen IT Systeme eingesetzt werden kann. Der IBM Director for Multiplatforms besteht aus mehreren Installations-CDs, welche die verschiedenen Teilbereiche des IBM Directors abbilden. Natürlich kann die Software auch über das Internet herunter geladen werden. Diese Teilbereiche stellen sich wie folgt dar:

#### **IBM Director Server**

Bei dieser Komponente handelt es sich um das Herzstück des IBM Directors. Dieser Server wird zentral in einer Umgebung ausgeführt und sammelt die Informationen der übrigen Systeme innerhalb der Umgebung. Dieser Server ist auf allen eServer Plattformen – damit auch auf dem System i – verfügbar.

Der IBM Director Server verfügt über die Server Engine, die Datenbank und die Anwendungslogik, die für den IBM Director benötigt wird.

#### **IBM Director Konsole**

Bei dieser Komponente handelt es sich um das Verwaltungstool des IBM Directors, das als GUI Schnittstelle für die Administration dient. Diese Konsole kann beispielsweise auf einem Windows PC installiert werden, um die Einstellungen und Überwachungen der verschiedenen Server und Systeme innerhalb der IBM Director Umgebung durchführen zu können. Die Director Konsole wird derzeit neben Windows auch unter AIX und Linux unterstützt. Ein Beispiel für eine Anzeige der IBM Director Konsole:



IBM Director Konsole



IBM Director – Grundlagen



#### **IBM Director Agents**

Bei dieser Komponente handelt es sich um die Software, die auf den zu verwaltenden Clients installiert werden kann.

#### **IBM Director Core Services**

Dieser Bereich wird auf den Systemen installiert, um eine Kommunikation zu dem verwaltenden System herstellen zu können. Diese Core Services sind in der Lage, Informationen an das verwaltende System zu übertragen und auch bestimmte Aktionen auszuführen bzw. ausführen zu lassen:

- Inventarverzeichnis über die Hardware des jeweiligen Rechners
- Bereitstellen des Systemlogs
- Überwachung des Hardwarestatus
- Herunterfahren bzw. auch Neustarten des Systems
- Ausführen von Befehlen über eine Kommandozeile

In einem IT Umfeld können mit dem IBM Director die folgenden Einheiten bzw. Systeme eingebunden und damit überwacht werden:

- 1. Zentraler IBM Director Server (Management Server) Dieser zentrale Server wird als Verwaltungsserver bezeichnet und bildet das Kernstück der IBM Director Installation. Dieser Server kann auf einem beliebigen System installiert werden. Die übrigen zu verwaltenden Server (und bei Bedarf auch einzelne Clients) senden bestimmte Informationen an diesen zentralen Server, der diese anschließend für Administrations- und Verwaltungszwecke einheitlich aufbereitet für den Administrator zur Verfügung stellt.
- 2. Verwalteten Servern (Managed Server) Bei diesen Einheiten kann es sich um Server, aber auch um einzelne Clients handeln, deren Verfügbarkeit überwacht werden muss.
- 3. SNMP Einheiten

Dies können beispielsweise Netzwerkkomponenten oder auch Drucker sein, die über SNMP verfügen und auf Basis dieses Protokolls Informationen mit dem IBM Director austauschen.





#### Management (Quelle: IBM)

In einem Umfeld, in dem der IBM Director zur Überwachung von unterschiedlichen Systemen eingesetzt werden soll, muss ein zentraler Server vorhanden sein, der die Informationen der übrigen Systeme zentral sammelt und die Schnittstelle zu dem Administrator bildet. Dieser zentrale Serverdienst sammelt die Informationen der übrigen Server und Clients und steuert auch die Aktionen, die als Unterstützung für den Administrator ausgeführt werden. So lassen sich beispielsweise auf einem solchen Server auch Schwellenwerte für die Auslastung einzelner Bereiche des System i definieren, welche bei einem Überschreiten als Auslöser für eine Aktion – wie das Erstellen einer Benachrichtigung an den Administrator – dienen.

Die Grundlage für diese Aktionen und auch das Sammeln der Informationen der Teilsysteme, die mit dem IBM Director zentral überwacht werden, basieren auf einer SQL Datenbank. Die Inhalte dieser Datenbank lassen sich mit dem Verwaltungswerkzeug in Form der IBM Director Konsole einsehen und verwalten.

Aber schauen wir uns zunächst die Voraussetzungen an, die auf dem System i erfüllt sein müssen, damit wir den IBM Director mit der Maschine nutzen können:

Grundsätzlich gilt: Der IBM Director Server ist eine überwiegend in Java geschriebene Anwendung. Damit verbunden sind alle Anforderungen an das System i, was die Ausführung von Java Anwendungen betrifft. So beispielsweise auch die erforderliche Java Virtual Machine und die Performanceeinstellungen, die für eine optimale Java Ausführung notwendig sind.



IBM Director – Grundlagen



Seite 7

Installation des IBM Director Servers:

- Mindestens 150 CPW
- Freier Plattenplatz 500 MB
- Speicherpool mind. 350 MB

Installation des IBM Director Agents:

- Mindestens 75 CPW
- Freier Plattenplatz 350 MB
- Speicherpool mind. 300 MB

Die Installation kann auf Systemen mit der Betriebssystemversion V5R3 oder V5R4 des i5/OS erfolgen.

Die Installation selbst kann für den IBM Director Server über den Befehl RSTLICPGM über die mitgelieferte CD erfolgen. Damit wird auf dem System i ein Lizenzprogramm 5722-DR1 installiert. Bei der Installation des IBM Director 5.20 müssen die beiden Komponenten "IBM Director Server" und "IBM Director Agent" über dasselbe Release verfügen.

IBM Director ist ein Werkzeug, mit dem wir nicht nur System i, sondern mittels SNMP (Simple Network Management Protocol) andere in einem Netzwerk befindlichen Systeme überwachen und verwalten können. Dabei ist der Einsatz nicht nur auf PCs und Server beschränkt, sondern lässt sich auch bei entsprechender Eignung beispielsweise auf Drucker, Scanner etc. erweitern.

Im Jahre 2004 startete die erste Version des IBM Directors. Diese frühe Version unterstützte im Wesentlichen die Betriebssysteme OS/400 (das heutige i5/OS), Windows und AIX.

Heute steht der IBM Director in der Version 5.2x zur Verfügung, die über komplexe Funktionen und Werkzeuge verfügt, mit denen eine zentrale Überwachung der typischen Installationen von System i & Co. durchgeführt werden kann.

In diesem Kapitel erhalten Sie einen ersten Einblick über die Funktionsweise und die Einsatzgebiete des IBM Directors. Dabei setze ich Kenntnisse in der Administration des System i ebenso voraus, wie ein Grundverständnis für TCP/IP und i5/OS Themen.





# Betriebssysteme / Integration IBM Director – Grundlagen

4.3 Seite 8



Installation der Komponenten auf System i - der IBM Director Server und Agent

# 4.3.1 Installation der Komponenten auf System i – der IBM Director Server und Agent

Die Installation kann auf Systemen mit der Betriebssystemversion ab V5R3 des Betriebssystems i5/OS bzw. IBM i erfolgen.

Prüfen Sie im Vorfeld der Installation, ob die erforderliche Betriebssystemsoftware installiert ist:

Produkte oder Optionen	Lizenzpgm.Nr.
(nur V5R3) IBM Cryptographic Access Provider (128 Bit) für iSeries. Ab der Version V5R4 sind die in diesem Lizenzprogramm enthaltenen Funktionen im Betriebssystem enthalten!	5722-AC3
IBM HTTP Server für iSeries	5722-DG1
Extended Base Directory Support, Option 3	5722-SS1
Java Developer Kit 1.4, Option 6	5722-JV1
OS/400 – Qshell, Option 30	5722-SS1
OS/400 – Digital Certificate Manager, Option 34	5722-SS1

Neben den Lizenzprogrammen muss das Benutzerprofil auf dem System i über ausreichende Berechtigungen für die Installation verfügen. Zwar kann die Installation mit jedem beliebigen Benutzerprofil durchgeführt werden, das mindestens über die Sonderberechtigungen \*SECADM und \*ALLOBJ verfügt, ich verwende allerdings immer gerne den QSECOFR, um etwaige Berechtigungsprobleme von vornherein auszuschließen.

Prüfen Sie außerdem UNBEDINGT, ob vor der Installation des IBM Director Server nicht etwa ein Agent installiert ist. Dieser kann zum Beispiel in Form des Lizenzprogramms 5733-VE1 auf dem System existieren. In einem solchen Fall muss der Agent unbedingt vor der Installation des Servers deinstalliert werden!

Mit der Version 5.2x des IBM Directors werden verschiedene CDs mit dem Betriebssystem i5/OS ausgeliefert, die im Rahmen der Virtualization Engine genutzt werden können und die Installationssoftware für den IBM Director Server und den IBM Director Agent auf dem System i enthalten. In Abhängigkeit der Konfiguration, die später mit dem IBM Director realisiert werden soll, können Sie wahlweise den IBM Director Server auf dem System i als zentrale Stelle für die Verwaltung der gesamten IBM Director Umgebung verwenden, oder lediglich den IBM Director Server zu realisieren, um die Kommunikation mit anderen IBM Director Server zu realisieren. Davon zunächst unabhängig liefert IBM die Software für die beiden Bereiche auf einer CD "IBM Director for i5/OS" aus.



21. Ergänzung 12/2009



Installation der Komponenten auf System i – der IBM Director Server und Agent

4.3.1 Seite 2 Auf dieser CD befinden sich zwei Lizenzprogramme:

– 5722-DR1

hierbei handelt es sich um die Kombination von IBM Director Server und IBM Director Agent.

– 5722-DA1

Dies ist der IBM Director Agent – dieser liefert beispielsweise die Informationen über das System an die IBM Director Konsole.

#### Anmerkung

Prüfen Sie unbedingt vor der Installation der Software, ob auf dem System möglicherweise eine ältere Version des IBM Directors installiert war. Es ist zu empfehlen, ältere Versionen vor der Installation zu entfernen!

Die eigentliche Installation der Software ist für einen erfahrenen Administrator des System i sicher kein Problem. Nach dem Einlegen der CD "IBM Director for i5/OS" in das CD/DVD Laufwerk der Maschine, der Anmeldung mit einem Benutzerprofil, das mindestens über die Sonderberechtigung\*ALLOBJ, \*SECADM und \*IOSYSCFG verfügen sollte, wird die Installation mit dem Befehl RSTLICPGM gestartet.

DEMO VERSION. NOT FOR SALE OR PRODUCTION aszebis - Ma	ocha W32 TN5250		
Eile Edit View Settings Help			
i 🔜 Open 🚜 Close 👗 Cut 🗈 Copy 🖺 Paste 🍓 Print 🕠 About	🕑 Dup 🜔 Clear 🕟 Era	se 🜔 Attn 🜔 Sysreq 🜔 Help 🜔 Hex	
Lizenzprogramm z	zurückspeich.	(RSTLICPGM)	
Auswahl eingeben und Eingabetaste o			
Produkt >	<u>5722DR1</u>	Zeichenwert	
Einheit	<u>opt01</u>	Name, *SAVF	
+ für weitere Werte			
Wahlweise zurückzuspeich. Teil	<u>*BASE</u>	*BASE, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	
Zurückzuspeichernde Objektart .	<u>*ALL</u>	*ALL, *PGM, *LNG	
Sprache für Lizenzprogramm	<u>*PRIMARY</u>	Zeichenwert, *PRIMARY	
Ausgabe	<u>*NONE</u>	*NONE, *PRINT	
Release	<u>*FIRST</u>	Zeichenwert, *FIRST	
Release ersetzen	<u>*ONLY</u>	Zeichenwert, *ONLY, *NO	
		Ende	
F3=Verlassen F4=Bedienerf. F5=7		<mark>F10</mark> =Zusätzl. Parameter	
F12=Abbrechen F13=Verwendung der	Anzeige F24	=Weitere Tasten	
		ONLINE	18,52





Installation der Komponenten auf System i – der IBM Director Server und Agent

In Abhängigkeit dessen, welche Komponente Sie installieren wollen, geben Sie als Parameter "Produkt" für den Befehl RSTLICPGM den Wert 5722-DR1 (Server und Agent) oder 5722-DA1 (nur Agent) ein.

Da wir in unserem Beispiel das System i zum zentralen Server auch für die Ausführung der Überwachungsdienste mit dem IBM Director definieren wollen, speichern wir mit dem Befehl RSTLICPGM das Lizenzprogramm 5722-DR1 zurück – darin enthalten: Der Server als auch der Agent.

Der IBM Director Server wird in Form eines speziellen TCP/IP Servers installiert. Dieser kann individuell verwaltet – das heißt auch gestartet bzw. gestoppt werden. Bevor wir den IBM Director Server bzw. den Agent nutzen können, starten wir diesen wahlweise mit dem Befehl STRTCPSVR \*DIRECTOR.

#### Anmerkung

IBM liefert zusammen mit dem IBM Director ein separates Benutzerprofil QCPMGTDIR, das für die Ausführung der IBM Director Jobs auf dem System i genutzt wird. Ob der IBM Director läuft, kann beispielsweise mit dem Befehl WRKUSRJOB QCPMGTDIR geprüft werden:

전 <mark>]</mark> Sitzung A - [24 x 80]	
Datei Bearbeiten Sicht Kommunikation Aktionen Fenster Hillfe	
Mit Beputzeriohs arheiten	ASZEBIS
	A3 A7 AA 11:17:47
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken	00.01.00 11.11.11
2=Ändern 3=Anbalten 4=Beenden 5=Arbeiten mit	6=Freigeben
7=Nachricht anzeigen 8=Mit Snool-Dateien arheiten	13=Unterbrechen
r-Nachi icht anzeigen o-Mit spoot bateien albeiten	13-onter bi echen
Ausu Job Beputzer ArtStatus	Funktion
	T direction
	TVM-nfllMSserve
	54H HI 6H53EI VE
-	
	Endo
Papamatan adam Rafahl	Ende
/	EQ-Quffindon
$F_{1}$ = $F_{1$	E24-Waitana Tastan
Fil-Flanungsualen anzeigen Fiz-Hobrechen Fiz-Hnlang	F24-Weitere Tasten
Erweiter te onterstutzungsstute verwendet.	
M <u>H</u> a MW	16/053
1902 - Sitzung wurde erfolgreich gestartet.	1

IBM Director Server Jobs

# 4.3.1 Seite 3



Installation der Komponenten auf System i – der IBM Director Server und Agent

4.3.1 Seite 4 Doch bevor wir nun den IBM Director nutzen können, müssen noch einige weitere vorbereitende Schritte ausgeführt werden. Zum einen benötigen wir noch eine IBM Konsole, die beispielsweise auf einem Windows Rechner als grafisches Interface für die Nutzung des IBM Directors genutzt wird, zum anderen sind zusätzliche Berechtigungseinstellungen erforderlich, ohne die der IBM Director nicht verwendet werden kann.



Benutzerverwaltung

### 4.3.2 Benutzerverwaltung

IBM Director gestattet unterschiedliche Möglichkeiten der Authentifizierung. Neben dem klassischen Modell, welches i5/OS Benutzerprofile für den Zugriff auf die Funktionen des IBM Directors verwendet, können wir auch LDAP Authentifizierungen nutzen.

Für unser Beispielszenario wollen wir die einfachere Variante in Form der Nutzung von i5/OS Benutzerprofilen nutzen – denn in nur wenigen Fällen wird für die Authentifizierung LDAP genutzt.

Bevor ein Benutzer mit den Funktionen des IBM Directors arbeiten kann, muss er dafür berechtigt werden. IBM hat die Informationen für die Berechtigungsvergabe sehr gut verpackt, so dass man diese nicht auf Anhieb in der Dokumentation finden kann.

Für die grundsätzlichen Berechtigungseinstellungen verwenden wir den iSeries Navigator. Dort wählen wir das zu verwaltende System i – bzw. die Maschine aus, auf welcher der IBM Director Server installiert wurde. Mit der rechten Maustaste gelangen wir in ein Auswahlfenster, dass unter anderem den Eintrag "Anwendungsverwaltung" beinhaltet. Diese Option selektieren wir nun:



Ø iSeries Navigator

Anwendungsverwaltung im iSeries Navigator



4.3.2 Seite 1



Benutzerverwaltung

4.3.2 Seite 2 In dem sich nun öffnenden Fenster wählen wir den Bereich Hostanwendungen aus. Darin befindet sich unter anderem auch der Eintrag "IBM Director for iSeries", den wir mit einem Klick auf das Erweiterungszeichen in Form des "+" vollständig anzeigen lassen:

Anwendungsverwaltung - Aszebis			? 🛛
Wählen Sie die Funktionen oder Anwendungen aus, die Benutzern zur Verfügung stehen.			
iSeries Navigator Clientanwendungen Hostanwendungen			
Funktion	Standardzugriff	Zugriff auf alle Obje	Angepasster Zugriff
CIMOM-Server			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		×	
IBM Director for iSeries			
IBM Director Agent access			
IBM Director Agent default user			×
IBM Director Server run as user			×
iSeries Navigator-Tasks im Web			
Anwendungen OK Abbrechen Hilfe			

Berechtigungen anpassen

Die Untereinträge des IBM Directors for iSeries definieren die verschiedenen Standardbenutzergruppen, die mit dem IBM Director ausgeliefert wurden. Um die Einträge in diesen Gruppen zu verwalten, klicken Sie auf die gewünschte Gruppe. In unserem Beispiel habe ich die Gruppe "IBM Director Administrators" markiert, weil ich dieser Gruppe einen Eintrag hinzufügen möchte.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Anpassen" gelangen wir dann in eine weitere Detailanzeige, mit der wir die Benutzer und deren Berechtigung festlegen können.


Benutzerverwaltung

Zugriff anpassen - Aszebis	?	× 4.3.2
Funktion: Produkt: Funktionsbeschreibung:	IBM Director Administrators IBM Director for iSeries Permission to access the Server.	Seite 3
Zugriff: Standardzugriff ■ Benutzer mit Systemberechtigu Angepasster Zugriff für Benutzer und Benutzer und Gruppen: ■ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ② ① ① ① ① ① ② ② ② ③ ③ ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	ang für alle Objekte d Gruppen Hinzufügen> Entfemen < Entfemen < Entfemen <	
Anpassung entfernen	CCC Abbrechen Hilfe	

#### Benutzer selektieren

In dem linken Fensterbereich erhalten wir eine Auflistung aller i5/OS Benutzer. Um den gewünschten Benutzer auszuwählen, klicken wir auf einen der Einträge – in unserem Beispiel ist dies der Eintrag "Benutzer und Gruppen", um den Inhalt in Form der angelegten i5/OS Benutzer anzuzeigen. In der Auflistung können wir nun das oder die Benutzerprofile auswählen, die Berechtigungen für das Arbeiten als Administratoren im Umfeld des IBM Directors erhalten sollen. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf "Hinzufügen" bestätigen!

#### Anmerkung

Beachten Sie bitte, dass der IBM Director unterschiedliche Administrationsstufen kennt. Der einem QSECOFR auf dem System i am nähesten kommende Administrator im IBM Director Umfeld befindet sich nicht etwa in der Gruppe "IBM Director Administrators", sondern in dem Bereich "IBM Director Super Administrators".





Benutzerverwaltung

4.3.2 Seite 4 Die folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Benutzergruppen innerhalb des IBM Directors:

Funktions-ID	Zweck
IBM Director Administratoren	Benutzer in dieser Gruppe können die Verwaltungsfunk- tionen mit Hilfe von Tasks, für die sie berechtigt sind, ausführen. Ein IBM Director-Superadministrator muss den Benutzern in dieser Gruppe besondere Zugriffsberechti- gungen erteilen.
Zugriff auf den IBM Director-Agenten	Benutzer in dieser Gruppe können den Zugriff für ein verwaltetes System, auf dem der IBM Director-Agent ausgeführt wird, vom IBM Director-Server aus anfordern.
	Anmerkung: Standardmäßig verfügen alle Benutzer mit der Berechtigung *ALLOBJ über diese Funktion.
IBM Director-Agent- Standardbenutzer	QCPMGTDIR ist das Standardbenutzerprofil für diese Funktions-ID. Wenn ein anderes Benutzerprofil als das Standardprofil angegeben wird, können ferne Befehle über das angegebene Benutzerprofil auf einem verwalteten System ausgeführt werden. Beim Anfordern des Befehls sind keine Benutzer-ID und kein Kennwort erforderlich.
IBM Director-Agent als Benutzer ausführen	QCPMGTDIR ist das Standardbenutzerprofil für diese Funktions-ID. Wenn ein anderes Benutzerprofil als das Standardprofil angegeben wird, können Jobs auf dem verwalteten System unter diesem Profil ausgeführt werden. Um alle IBM Director-Tasks ausführen zu können, muss das Benutzerprofil über die Berechtigung *ALLOBJ verfügen.
IBM Director-Server- Standardbenutzer	QCPMGTDIR ist das Standardbenutzerprofil für diese Funktions-ID. Wenn ein anderes Benutzerprofil als das Standardprofil angegeben wird, werden Tasks, wie z. B. die Dateiübertragung, die Softwareverteilung und Ereignisakti- onen, unter dem angegebenen Profil ausgeführt. Um alle IBM Director-Tasks ausführen zu können, muss das Benut- zerprofil über die Berechtigung *ALLOBJ verfügen.
IBM Director-Server als Benutzer ausführen	QCPMGTDIR ist das Standardbenutzerprofil für diese Funktions-ID. Wenn ein anderes Benutzerprofil als das Standardprofil angegeben wird, können Jobs auf dem Verwaltungsserver unter diesem Profil ausgeführt werden. Um alle IBM Director-Tasks ausführen zu können, muss das Benutzerprofil über die Berechtigungen *ALLOBJ und *SECADM verfügen.
IBM Director- Superadministratoren	Benutzer in dieser Gruppe verfügen über die Berechtigung zum Konfigurieren eines Satzes von Zugriffsberechtigungen für die Gruppe "IBM Director-Administratoren", zum Bearbeiten von einzelnen Benutzerkonten und zum Verwenden der Funktionen des DIRCLI-Clients.



Benutzerverwaltung



Seite 5

#### Anmerkung

IBM liefert zusammen mit dem IBM Director ein separates Benutzerprofil, das für die Ausführung der IBM Director Jobs auf dem System i genutzt wird. Dieses Benutzerprofil QCPMGTDIR sollten Sie nicht ändern – auch wenn IBM dies als Option in einigen Informationsschriften nicht ausdrücklich ausschließt!

Alternativ zur Berechtigungsvergabe mittels des iSeries Navigators (die zugegeben komfortabler ist als der ebenfalls zur Verfügung stehende Befehl) lassen sich die IBM Director Berechtigungen auch mit dem 5250-Befehl WRKFCNUSG (Mit Funktionsnutzung arbeiten) verwalten:

J. Sitzung A - [24 x 80]	
Datei Bearbeiten Sicht Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe	
Mit Funktionsnutzung arbeiten (WRKFCNUSG)	
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.	
Funktions-ID <u>OIBM DIR*</u>	
	_
	Ende
F3=Verlassen F4=Bedlenert. F5=Hktuallsieren F12=Hbbrechen F13=Verlendung der Anzeige F24=Weitere Tasten	
	13/069
🖞 1902 - Sitzung wurde erfolgreich gestartet.	

#### WRKFCNUSG

Die Berechtigungen des IBM Directors sind in dem Bereich "QIBM\_DIR<sup>\*</sup>" zu finden, den wir als Parameter in dem Feld Funktions-ID angeben.

In der Folgeanzeige wählen wir nun die Funktions-ID QIBM\_DIRSVR\_ ADMIN mit der Option 2 aus.





Benutzerverwaltung





#### QIBM\_DIRSVR\_ADMIN

Mit der Auswahl "2" gelangen wir in den Verwaltungsbereich, der sowohl zum Ändern bereits existierender Einträge, als auch zum Anlegen von neuen Benutzern für den Administrationsbereich des IBM Directors verwendet werden kann.

Datel Bearbeiten Sicht Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe Datel Bearbeiten Sicht Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe Funktionsnutzung ändern (CHGFCNUSG) Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken. Funktions-ID
■ E C @ M W W W W W W W W W W W W W W W W W W
Funktionsnutzung ändern (CHGFCNUSG) Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken. Funktions-ID QIBM_DIRSRV_ADMIN
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken. Funktions-ID QIBM_DIRSRV_ADMIN
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken. Funktions-ID QIBM_DIRSRV_ADMIN
Funktions-ID > QIBM_DIRSRV_ADMIN
Kenutzer Winzid Name
Nutzung
Standardberechtigung <u>*ALLOWED</u> *SAME, *ALLOWED, *DENIED
Sonderberechtigung *ALLOBJ <u>*USED</u> *SAME, *USED, *NOTUSED
_
Ende
F3=Verlassen F4=Bedienerf. F5=Aktualisieren F12=Abbrechen
F13=Verwendung der Anzeige F24=Weitere Tasten
MA a MW 17/052

Benutzer berechtigen





Seite 7

Benutzerverwaltung

Nach der Installation finden wir auf dem System i das Lizenzprogramm 5722-DR1. Für die Verwaltung einer IBM Director Umgebung benötigen Sie neben einem Server auch noch eine Konsole, mit der Sie die Umgebung steuern und überwachen können. Eine Besonderheit bei dem Einsatz des IBM Directors auf System i im Vergleich zu anderen Plattformen liegt darin, dass es keine native IBM Director Konsole für das System i gibt. Die Verwaltung des Servers lässt sich mit Hilfe von Befehlszeilenbefehlen direkt auf dem System i durchführen. Einfacher ist jedoch der Einsatz einer IBM Director Konsole in einer grafischen Form, wie sie beispielsweise für Windows Betriebssysteme angeboten wird. Diese Konsole ist im Lieferumfang der System i Software enthalten und kann auf einem beliebigen Windows Rechner mit aktuellem Betriebssystemstand (inkl. Servicepack!) installiert werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Server und auch die Konsole des IBM Directors über dasselbe Release verfügen. IBM liefert auch die für die Konsole benötigte Software zusammen mit dem i5/OS aus. Die CD trägt die Bezeichnung "IBM Director Agents & Consoles 5.2x 2 of 2".

Sollte der Installationsassistent für die Konsole nicht automatisch starten, dann können Sie diesen mit einem Klick auf das folgende Symbol starten.



#### Startbutton

Wie bei vielen anderen Softwarebereichen von IBM, so steht uns auch für die IBM Director Konsole ein Installationsassistent zur Verfügung, der uns durch die wenigen Schritte der Installation führt. Ich möchte an dieser Stelle nicht jeden einzelnen Schritt der Installation erläutern – denn die meisten Einzelschritte sind wirklich selbsterklärend.

#### Anmerkung

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die korrekte Version der IBM Director Konsole installieren. Hier muss unbedingt die Version mit der Version des IBM Director Servers übereinstimmen!

Wenn Sie nichts anderes während der Installation der IBM Konsole angegeben haben, dann lässt sich diese über den Windows Aufruf "Start / Alle Programme / IBM Director Console" aufrufen.





Benutzerverwaltung

4.3.2 Seite 8 Zunächst müssen wir uns mit einem zuvor speziell für den Zugriff auf den IBM Director konfigurierten Benutzer anmelden. Als IBM Director Server muss der Hostname oder die IP Adresse des IBM Director Servers angegeben werden – dies ist in unserem Beispiel der Hostname des System i.

8 IBM Director-Konsole	
Konsole	
IBM Director-Anmeldung	
IRM Director	
IBM Director-Server aszebis	
Benutzer-ID zeig	
Kennwort +++++++	
OK Abbrechen Hilfe	
Bereit Bereit	

Anmeldung an der IBM Director Konsole

Wenn Sie eine sichere SSL Verbindung zwischen der Konsole und dem IBM Director Server aufbauen wollen, dann klicken Sie dazu auf das Optionskästchen "SSL verwenden".

Je nach Voreinstellungen wird eine Auflistung der zu verwaltenden Systeme oder eine Hinweismeldung erscheinen, wie sie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.



**Betriebssysteme / Integration** 

Benutzerverwaltung



#### Leere Objekte

Sollte die IBM Director Konsole keine Einträge gefunden haben, so können wir diese einmalig erfassen lassen. Dazu wechseln wir in die Anzeige "Alle Gruppen" und positionieren den Cursor auf den Eintrag "Alle verwalteten Objekte". Hier selektieren wir mit einem Klick der rechten Maustaste die Option "Bestand erfassen", wie es auch die folgende Abbildung zeigt.

8 IBM Director-Konsole	🛛
Konsole Tasks Zuordnungen Ansicht Optionen Fenster Hilfe	
- ≪ · △ 👸 ♦ · , · · , · · , · . · . · . · · · · · ·	
🚹 😭 Alle Gruppen 🔻	
Name A	MAC-Adressen
- P Cluster und Clustermi Datei Hilfe	
Gehäuse und Gehäus Ausgewählte Syst Task Bestandserfassungsstatus	
📕 — 🚺 Hardwarestatus: Infor 📲 ASZEBIS.ZE Standard 🛛 Die Erfassung wird derzeit ausgeführt.	
🛛 🕂 🔀 Hardwarestatus: Kritis 🔚	
📕 — 🕂 Hardwarestatus: Warr 📩 ZEBIS64 🛛 Standard 🛛 Die Erfassung ist aufgrund eines Verstoßes gegen	
-? HMC und HMC-Mitglie	
Plattformen und Plattfo	
🗌 🗕 🖳 Plattformmanager und	
Racks mit Elementen	
🚽 🔤 🧱 Skalierbare Systeme u	
Stufe 2: IBM Director-A	
Systeme mit Asset ID	1
Systeme mit CIM	
🚽 🧬 Systeme mit Fibre Channel	-
Systeme mit SNMP-Agenten	
System mit i5/OS	
	P
Bereit Host: aszebis Benutzer-ID: zeig	18 Objekte





Benutzerverwaltung

## 4.3.2 Seite 10

Nun kommt es auf die Umgebung des IBM Directors an. Mittels TCP/IP Verbindung wird nun auf den erreichbaren Systemen nach installierten IBM Director Komponenten gesucht, die als "Informationsgeber" genutzt werden können. Dies ist beispielsweise der IBM Director Agent, den wir zuvor bereits mit dem IBM Director Server auf dem System i installiert haben.

Diese Agent Software steht beispielsweise auch für Windows, UNIX, AIX und andere Betriebssysteme zur Verfügung. Bei der Erfassung der zu verwaltenden Objekte werden die Systeme aufgelistet, die in dem Netzwerk aktuell erreichbar sind und über eine Kommunikationsversion des IBM Directors verfügt.

Damit ist die Grundkonfiguration des IBM Directors für System i abgeschlossen.



IBM Director Konsole

## 4.3.3 IBM Director Konsole

In einer IBM Director Umgebung benötigen Sie neben einem Server auch noch eine Konsole, mit der Sie die IBM Director Umgebung steuern und überwachen können. Eine Besonderheit bei dem Einsatz des IBM Directors auf System i im Vergleich zu anderen Plattformen liegt darin, dass es keine native IBM Director Konsole für das System i gibt.

Die Verwaltung des Servers lässt sich mit Hilfe von Befehlszeilenbefehlen direkt auf dem System i durchführen. Einfacher ist jedoch der Einsatz einer IBM Director Konsole in einer grafischen Form, wie sie beispielsweise für Windows Betriebssysteme angeboten wird. Diese Konsole ist im Lieferumfang der System i Software enthalten und kann auf einem beliebigen Windows Rechner mit aktuellem Betriebssystemstand (inkl. Servicepack!) installiert werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Server und auch die Konsole des IBM Directors über dasselbe Release verfügen. IBM liefert auch die für die Konsole benötigte Software zusammen mit dem i5/OS aus. Die CD trägt die Bezeichnung "IBM Director Agents & Consoles 5.20 2 of 2".







Betriebssysteme / Integration IBM Director Konsole

4.3.3 Seite 2

Die Verwendung der IBM Director Konsole

## 4.3.3.1 Die Verwendung der IBM Director Konsole

Für diesen Teilbereich benötigen Sie bestimmte Vorgaben, mit denen Sie sich im weiteren Verlauf an dem System anmelden und mit den entsprechenden Berechtigungen die Überwachungs- und Konfigurationsaufgaben durchführen können.

Bei der IBM Director Konsole handelt es sich um die grafische Benutzeroberfläche für die Verwaltung des IBM Directors. Diese steht in Form einer speziell zu installierenden Software für Windows und Intel Linux Betriebssysteme zur Installation zur Verfügung.

In der Regel erhalten Sie als System i Kunden die Software für die IBM Director Konsole in dem Lieferumfang Ihres i5/OS Betriebssystems.

Nach der Installation stellt die IBM Director Konsole eine Verbindung zu dem zentralen System her. Dies ist ein System, auf dem ein weiterer Teil der IBM Director Software installiert wurde – der IBM Director Server.

#### Inhalte dieses Teilbereichs

In diesem Abschnitt werden Sie lernen,

- wie man die IBM Director Konsole installiert,
- die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff definiert,
- die Anmeldung an der IBM Director Konsole durchgeführt werden kann.

**Ein ITP Handbuch** 

Seite 1

21. Ergänzung 12/2009



Betriebssysteme / Integration Die Verwendung der IBM Director Konsole

4.3.3.1
---------

Seite 2



Installation der IBM Director Konsole

## 4.3.3.2 Installation der IBM Director Konsole

- 1. Melden Sie sich auf dem Windows PC mit einem Benutzer an, der über Administrationsrechte verfügt.
- 2. Legen Sie die Installations-CD für die IBM Director Console ein. Die Software haben Sie i. d. R. mit der Lieferung des Betriebssystems i5/OS erhalten. Die CD trägt die Bezeichnung "IBM Director Agents & Consoles 5.20 2 of 2". Meist startet damit der Installationsassistent automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, dann starten Sie den Installationsprozess mit einem Klick auf den Eintrag "IBM Director Console" in dem CD Verzeichnis D:\director\console\windows\i386

#### 🚞 i386 Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ? 🔇 Zurück 🝷 🕥 🚽 🏂 🔎 Suchen 🔂 Ordner 🔢 🕇 Adresse 🗁 D:\director\console\windows\i386 🗸 🔁 Wechseln zu 1041 1042 1036 CD-Schreibaufgaben 🕜 Dateien auf CD schreiben \$ 2052 Datei- und Ordneraufgaben BladeC~1 CoreCo~1 Datei umbenennen 😥 Datei verschieben 2 Datei kopieren dir5.20\_hmcconsole\_win... dircon 🧕 Datei im Web veröffentlichen 🕅 Datei in E-Mail versenden 🗙 Datei löschen ibmsetup instmsi30 Andere Orte \* 🛅 windows -..... 🕒 Eigene Dateien 🛅 Gemeinsame Dokumente RackMa~1 Setup version.con 📢 Netzwerkumgebung 2 \* Details xSerie~1 zVMCenterConsoleExt\_5....

Installation IBM Director Konsole

3. Der Installations-Assistent führt Sie nun durch den Installationsprozess. Folgen Sie den Anweisungen.





Installation der IBM Director Konsole

4.3.3.2 Seite 2 4. Wenn noch keine vorherige Installation der IBM Director Konsole auf dem Rechner vorhanden ist, startet der Prozess der Installation nun mit der Willkommensseite, die Sie auch in der folgenden Abbildung sehen.



Start der Installation

5. Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Next" setzen wir die Installation fort.



Installation der IBM Director Konsole



6. In dem folgenden Anzeigenbereich sind die Lizenzbestimmungen aufgelistet. Wenn Sie diese akzeptieren, dann wählen Sie die Option **"I accept the terms in the license agreement"** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche "Next". 4.3.3.2 Seite 3

😼 IBM Director Console - InstallShield Wizard	X
License Agreement Please read the following license agreement carefully.	
International Program License Agreement Part 1 - General Terms	
BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING, ACCESSING, OR USING THE PROGRAM YOU AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU ARE ACCEPTING THESE TERMS ON BEHALF OF ANOTHER PERSON OR A COMPANY OR OTHER LEGAL ENTITY, YOU REPRESENT AND WARRANT THAT YOU HAVE FULL AUTHORITY TO BIND THAT PERSON, COMPANY, OR LEGAL ENTITY TO THESE TERMS. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS,	>
<ul> <li>I accept the terms in the license agreement</li> <li>☐ I do not accept the terms in the license agreement</li> </ul>	
InstallShield < <u>B</u> ack Cancel	

Lizenzvereinbarungen





Installation der IBM Director Konsole

- 4.3.3.2 Seite 4
- 7. Mit der nächsten Anzeige haben Sie die Gelegenheit, die zu installierenden Komponenten der IBM Director Konsole festzulegen. Per Standard sind die beiden ersten Optionen vorselektiert. Sollten Sie beispielsweise ein Blade Center mit der IBM Director Installation überwachen wollen, dann wählen Sie dazu den entsprechenden Eintrag. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche "Next".

😼 IBM Director Console - InstallShield Wizard	X	
Feature and installation directory selection Select the program features you want installed.		
Click on an icon in the list below to change how a feature is in IBM Director Console System x Management Extension BladeCenter Management Extension Rack Manager	stalled. Feature Description Provides a tool to build a realistic, visual representation of a rack and its components. This feature requires 408KB on your hard drive.	
Install to: C:\Programme\IBM\Director\	hange	
Installameld	Next > Cancel	

Zu installierende Optionen



Installation der IBM Director Konsole



8. Damit haben wir die erforderlichen Angaben getätigt. Mit der letzten Anzeige starten wir die eigentliche Installation mit einem Klick auf die Schaltfläche "Install". 4.3.3.2 Seite 5

🖟 IBM Director Console - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program     Image: Constallation installation installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
Tostal/Shield
< <u>B</u> ack Install Cancel

#### Starten der Installation

Eine Statusanzeige gibt uns Auskunft über den Status der Installation.

🛃 IBM Dir	ector Console - InstallShield Wizard					
<b>Installing</b> The prog	gram features you selected are being installed.					
ıP	Please wait while the InstallShield Wizard installs IBM Director Console. This may take several minutes.					
	Status:					
InstallShield -						
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel					

Installationsfortschritt





Installation der IBM Director Konsole

4.3.3.2 Seite 6 9. Nachdem die Installation abgeschlossen worden ist, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Bestätigen Sie diese mit einem Klick auf die Schaltfläche "Finish".



Abschluss der Installation

Damit ist die Installation abgeschlossen. Starten Sie in Abhängigkeit des PCs Windows nun neu.



Berechtigungssteuerung für die Verwendung mit IBM Director Server auf System i

## 4.3.3.3 Berechtigungssteuerung für die Verwendung mit IBM Director Server auf System i

Bevor wir mit den IBM Director Funktionen arbeiten können, müssen wir zunächst eine Verbindung zwischen der IBM Director Konsole und dem IBM Director Server herstellen. Die Kommunikation wird auch hier – wie in allen anderen IBM Director Teilbereichen auch – über TCP/IP durchgeführt. Für den Verbindungsaufbau zwischen IBM Director Server und Konsole benötigen wir neben den IP Vorgaben oder dem Hostnamen auch einen Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen.

- 1. Starten Sie nun die IBM Director Konsole: "Start/Alle Programme/IBM Director Console" oder das zugehörige Symbol auf dem Desktop.
- 2. Als erstes werden Sie nun aufgefordert, eine Anmeldung mit einem gültigen Benutzerprofil durchzuführen. Geben Sie in der folgenden Anzeige Ihren System i Benutzer und das zugehörige Kennwort ein.

🖁 IBM Director-Konsole					
Konsole					
	IBM Director-Anmeldung		Þ	3	
	IBM Directo	or	IBM		
	IBM Director-Server	ASZEBIS	_		
	Benutzer-ID	ZEIG			
	Kennwort	******			
		SSL verwenden			
	Ok	Abbrechen	Hilfe	]	
				-	
EBM Bereit					

Anmeldung an der IBM Director Konsole





Berechtigungssteuerung für die Verwendung mit IBM Director Server auf System i

Seite 2

3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche "OK".



Fehlermeldung

#### Achtung!

Wenn Sie diese Fehlermeldung erhalten, dann kann dies unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen kann es sein, dass die Verbindung zu dem zentralen IBM Director Server nicht hergestellt werden konnte (prüfen Sie in diesem Fall, ob der TCP/IP Serverdienst für den IBM Director Server auf dem System i gestartet ist).

Der Serverdienst lässt sich mittels des Befehls STRTCPSVR \*DIREC-TOR starten. Der Fehler kann aber auch darin begründet liegen, dass der Benutzer nicht für den Bereich IBM Director Server Administration registriert worden ist.

- 4. Klicken Sie unbeirrt auf die Schaltfläche "OK". Damit wird der Anmeldeprozess zunächst abgebrochen.
- 5. Wenn Sie die vorhergehende Meldung erhalten haben, ist eine Überprüfung der Einstellungen erforderlich. Wir gehen dabei davon aus, dass sowohl der IBM Director Server als auch die Verbindung zu diesem System eingerichtet sind. Beschäftigen wir uns deshalb mit den Berechtigungseinstellungen.
- 6. Öffnen Sie den iSeries Navigator.
- 7. Für die grundsätzlichen Berechtigungseinstellungen verwenden wir den iSeries Navigator. Dort wählen wir das zu verwaltende System i – bzw. die Maschine aus, auf welcher der IBM Director Server installiert wurde. Mit der rechten Maustaste gelangen wir in ein Auswahlfenster, das unter anderem den Eintrag "Anwendungsverwaltung" beinhaltet. Wählen Sie den Eintrag "Anwendungsverwaltung" nun aus.





Berechtigungssteuerung für die Verwendung mit IBM Director Server auf System i

Ø iSeries Nav	igator		
Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe			
📲   X 🖻	ê 🗙 🖻 🥸 🖪 O		
Umgebung: Mein	e Verbindungen		
	68.1.3 68.12.10 68.12.18 68.178.40 8.53.4 ).edvschule-plattling.de com tusa 1 rtex rtexalt tanderc		
<ul> <li></li></ul>	is Inhalt anzeigen Öffnen Diese Ansicht anpassen Verbindung zu Server Befehl ausführen Nachricht senden		
Zeigt die Funktior uppe "IBM Dir	5250-Anzeigeemulation       Weitere Komponenten         Benutzer und Gruppen       Inventar         Überwachungen       Inventar         Fixes       utzern auf diesem Server zur <sup>1</sup> Erfassungsservices       Systemwerte		
Gruppe "IBM ministrator Zug	Systemstatus registriert ist, verfügt er i Anwendungsverwaltung steme und Gruppen erte		
en können IBM en.	System sichern		

4.3.3.3

Seite 3

Anwendungsverwaltung

#### Anmerkung

Sollten Sie nicht über den iSeries Navigator verfügen, dann können Sie die Berechtigungsvergabe auch mittels des i5/OS Befehls "CHG-FCNUSG" durchführen.

8. In dem sich nun öffnenden Fenster wählen wir den Bereich Hostanwendungen aus.

**Ein ITP Handbuch** 



Berechtigungssteuerung für die Verwendung mit IBM Director Server auf System i

Seite 4

9. Darin befindet sich unter anderem auch der Eintrag "IBM Director for iSeries", den wir mit einem Klick auf das Erweiterungszeichen in Form des "+" vollständig anzeigen lassen.

Series Navigator   Clientanwendungen Hostanwen	aungen		
Funktion	Standardzugriff	Zugriff auf alle Obje	Angepasster Zugriff
		NN	
F 💽 IBM Director for iSeries		~	
Cell IND Director Administrators     Director Agent access     Difference     IBM Director Agent default user     IBM Director Server default user     IBM Director Server run as user     IBM Director Super Administrators     ISEN iseries Navigator-Tasks im Web     Management Central     Management Central     OIBM_EJB_PRODUCT     OTCP/IP-Dienstprogramme für iSeries			× × ×
Annassung entfernen			Anpassen

#### Anwendungen berechtigen

Die Untereinträge des IBM Directors for iSeries definieren die verschiedenen Standardbenutzergruppen, die mit dem IBM Director ausgeliefert wurden. Um die Einträge in diesen Gruppen zu verwalten, klicken Sie auf die gewünschte Gruppe.

Beachten Sie bitte, dass Sie für die Berechtigungsvergabe über ausreichende Berechtigungen verfügen müssen. Deshalb muss für die Anpassung der Berechtigungen des IBM Director ein Benutzerprofil verwendet werden, welches über \*SECADM Berechtigungen verfügt.

- 10. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "IBM Director Super Administrators".
- 11. Wählen Sie die Option "Anpassen"
- 12. Erweitern Sie den Eintrag "Alle Benutzer". Suchen Sie darin nach dem Benutzerprofil, welches für den Einsatz mit dem IBM Director genutzt werden soll.





Seite 5

Berechtigungssteuerung für die Verwendung mit IBM Director Server auf System i

Zugriff anpassen - Aszebis	? 🛛
Funktion: Produkt: Funktionsbeschreibung;	IBM Director Administrators IBM Director for iSeries Permission to access the Server.
Zugriff: Standardzugriff ✓ Benutzer mit Systemberechtigung fü Angepasster Zugriff für Benutzer und Grup Benutzer und Gruppen: → Qtmhhttp ↓ Qtstrqs Quyencimom Qypsisvr ↓ Zeig ⊕ 🎬 Gruppen ♥ M Benutzer ohne Gruppe	r alle Objekte ppen Ugriff zulässig: Entfermen < Entfermen < Entfermen <
Anpassung entfernen	Abbrechen Hilfe

Benutzerberechtigungen

- 13. Nachdem Sie den oder die Benutzer ausgewählt hatten, müssen Sie sicherstellen, dass diese mit einem Klick auf die Schaltfläche "Hinzufügen" in den rechten Übersichtsbereich übernommen wurden.
- 14. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche "OK".
- 15. Schließen Sie den iSeries Navigator nun wieder.

#### Achtung!

Alternative Methode der Berechtigungsvergabe ohne iSeries Navigator:

CHGFCNUSG FCNID(QIBM\_QDIR\_SUPER\_ADM\_PRIVILEGES) USER(<Benutzername>) USAGE(\*ALLOWED)

16. Nachdem wir nun die benötigten Berechtigungen vergeben hatten, wiederholen wir die Anmeldeprozedur nochmals und melden uns an der IBM Director Konsole an.



**Betriebssysteme / Integration** Berechtigungssteuerung für die Verwendung mit IBM Director Server auf System i

4.3.3.3	
---------	--

Seite 6



Einführung in die IBM Director Konsole

## 4.3.3.4 Einführung in die IBM Director Konsole

Nachdem wir die IBM Director Konsole installiert hatten und die Berechtigungen definiert wurden, möchte ich Ihnen an dieser Stelle einen ersten Einblick in die Oberfläche und die grundsätzliche Arbeitsweise dieses Tools geben.

Die IBM Director Konsole wird als Programmgruppe unter Windows installiert. Wenn Sie die Standardeinstellungen während des Installationsprozesses übernommen haben, dann finden Sie die IBM Director Konsole unter "Start/ Alle Programme/IBM Director Konsole".

- 1. Starten Sie nun die IBM Director Console.
- 2. Melden Sie sich mit dem Benutzer und dem Kennwort an.

iom offector-Anmetdung		
IBM Directe	or IBM	
IBM Director-Server	aszebis	-
Benutzer-ID	IDUSER00	
Kennwort	SSL verwenden	
04	< Abbrechen H	lilfe

Anmeldung an der IBM Director Konsole

Nach dem Starten und Anmelden an der IBM Director Konsole kann, je nach Einstellungen, zunächst eine Willkommensseite dargestellt werden.

21. Ergänzung 12/2009



Einführung in die IBM Director Konsole



Seite 2

🖁 IBM Director-Hilfe		
Datei Aktionen		
🔹 🗼 🤣 🗊 🔍 🔍 💕		
Neuerungen in IBM Director 5.20		
IBM Director 5.20 enthält im Vergleich zu IBM Director 5.10 einige Verbesserungen.		
Neue Expressinstallation von IBM Director IBM Director Express ist eine Option für vereinfachte Installation, die IBM Director mit den Standa Anzahl von Installationsoptionen erstellt und die Taskliste so filtert, dass das Programm mit einer essenzieller Tasks gestartet werden kann. Benutzer können nach der Installation bei Bedarf weite hinzufügen.	ardwerten für ein n Kernsatz rre Tasks	3
Die Task "Update Wanagen Die Task "Update Manager" stellt eine integrierte Verwaltung der Aktualisierungen für verwaltete S zum Beispiel neue Tasks zur Profilerstellung, zum Herunterladen von Aktualisierungen, zum Abgle definierten Aktualisierungen mit Systemen und zur Berichterstellung.	ysteme bereit, w eich von in Profile	e n
IBM Director 5.20 stellt verschiedene Sicherheitsverbesserungen bereit, wie z. B. die folgenden:		
Unterstützung für LDAP-Server-Authentifizierung		
🗌 Dieses Fenster beim Systemst	art nicht mehr an	zeige

#### Willkommensseite

3. Sollte die Willkommensseite angezeigt werden, dann schließen Sie diese bitte.

Nach dem Start der IBM Director Konsole ist die Darstellung auf einen Fensterbereich fokussiert. Ein Beispiel dazu finden Sie in der folgenden Abbildung:

🔒 IBM Director-Konsole			
Konsole Tasks Zuordnungen	Ansicht Optionen Fenster Hilfe		
🗹 · 🗠 🕅 🚸 · 🛛		· · · · · · · · ·	
<b>*</b>	🖧 Alle verwalteten O	bjekte : Systemzugehörigkeit 🔻	
Name 🔺	TCP/IP-Adressen TCP/IP-Hosts	Betriebssystem	MAC-Adressen
ASZEBIS.ZEBIS.DE	192.168.178.40 ASZEBIS.ZEBIS.	DE IBM i5/OS™ 5.4	0004ACDE1EE3
ASZEBIS.ZEBIS.DE	192.168.178.40 ASZEBIS.ZEBIS.E	DE IBM i5/OS™ 5.4	
EBIS64	192.168.178.101 ZEBIS00	Microsoft Windows XP™ 5.1	00300567C07F
ZEBIS64	192.168.178.101 ZEBIS00	Microsoft Windows XP™ 5.1	00300567C07F
Bereit		Host: ASZEBIS Benutzer-ID: ZEIG	4 Objekte

Nicht angepasster Startbildschirm



Einführung in die IBM Director Konsole

#### Tipp

Beachten Sie die beiden, an der rechten und linken Seite der Anzeige befindlichen, schwarzen Pfeile. Diese erlauben es uns – zugegeben ein wenig eigenwillig – die Anzeige in verschiedene Fensterbereiche aufzuteilen. Wenn Sie auf diese beiden Pfeile klicken, ändert sich die Anzeige der Konsole dahingehend, dass der Hauptanzeigenbereich zu Gunsten zweier weiterer Fenster zusammenschrumpft.

4. Erweitern Sie nun die Anzeige mit einem Klick auf den linken und rechten Pfeil in der Anzeige.

Das Ergebnis ist die klassische Darstellung der IBM Director Konsole. Diese Darstellung ist in folgende drei Hauptbereiche gegliedert:

- Gruppen dabei handelt es sich um bereits von IBM vordefinierte Gruppen
- Alle verwalteten Objekte (oder eine ausgewählte Detailanzeige)
- Tasks



#### Vollanzeige

- 5. Klicken Sie nun in dem Bereich "Gruppen" auf den Eintrag "System mit i5/OS". Damit erhalten wir in dem mittleren Bereich eine Auflistung aller in der IBM Director Umgebung enthaltenen System i Maschinen.
- 6. Schauen wir uns noch einen weiteren Bereich an klicken Sie nun auf den Eintrag "Hardwarestatus kritisch". Dieser befindet sich ebenfalls in dem linken Navigationsbereich.





Einführung in die IBM Director Konsole

4.3.3.4 Seite 4 7. Beachten Sie nun den Inhalt des mittleren Anzeigenbereichs. Dort wird das Ergebnis der kritischen Hardwaresituationen angezeigt. Sollten Probleme vorhanden sein, dann finden wir diese direkt auf einen Blick.

Wenn die Anzeige der kritischen Hardwaresituationen leer ist, dann liegt das entweder daran, dass es keine solchen Zustände gibt, oder die Erfassung dieser Informationen nicht durchgeführt wurde. Der IBM Director basiert auf bestimmten erfassten Daten, welche automatisch durchgeführt werden. Diese Erfassung können wir aber auch bei Bedarf manuell initiieren.

8. Wählen Sie dazu den Menüeintrag "Tasks/Erkennen/Alle verwalteten Objekte".

Diese Aktion wird zur Verarbeitung an den IBM Director Server übergeben. Hier heißt es nun ein wenig warten.



#### Tasks

Schauen wir uns nun den rechten Bereich der Anzeige an – den Abschnitt "Tasks".

Die darin enthaltenen Einträge können auf unterschiedliche Weisen aktiviert werden – entweder mittels eines Doppelklicks, mit einem Klick der rechten Maustaste oder durch das "Ziehen" auf einen System- oder Gruppeneintrag im linken Fensterbereich.

Die Bereiche, die in der Darstellung erweiterbar sind, verfügen über ein blaues Symbol in Form eines Vierecks.



Einführung in die IBM Director Konsole

- 9. Erweitern Sie in dem rechten Anzeigenbereich "Tasks" den Eintrag "Bestand".
- 10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "Angepasste Erfassung".
- 11. Wählen Sie die Option "Erstellen".

Damit gelangen wir in den Definitionsbereich für das Erfassen von Beständen. Diese lassen sich differenziert nach Software und Hardware erfassen. Beide Hauptbereiche sind in unterschiedliche Komponenten aufgeteilt, welche wir für individuelle Erfassungen und spätere Überwachungen definieren können.

용 IBM Di	rector-Konsole		
Konsole	Tasks Zuordnungen Ansicht Optionen	Fenster Hilfe	
4 -	🖋 Erkennen	Alle verwalteten Objekte	-
D- 🖓 Alle	Asset ID     Bestand     BadeCenter-Verwaltung	BladeCenter-Gehause HMC Physische Plattformen	Tasks
-42 -67	☐ CIM-Browser ➢ Dateiübertragung	SMI-8-speichereinheiten SNMP-Einheiten Stufe 0: Systeme ohne Agenten	Bestand     BadeCenter-Verwaltung     CIM-Browser
	Freignisakuurispiane	Stute 1: IBM Director Core Services Systems     Stufe 2: IBM Director-Agenten     z/VM-Systeme	Dateiübertragung      Streignisaktionspläne      Freignisaktionspläne
-?	🖶 Fernsteuerung S Hardwarestatus ? HMC Manager-Tools	> > >	Ferne Stizung
	∰ Microsoft Cluster-Browser @® Netzkonfiguration ☞ Prozessverwaltung	> >	Hardwarestatus     HMC Manager-Tools     Fill Microsoft Cluster-Browser
- 1 - 1 - 1	Rack Manager	> >	Rack Manager
9 9 9	1월 Scheduler 帚 Server-Konfigurationsmanager 왕 SNMP-Agenten konfigurieren	> > >	The Ressourcenmonitore     Scheduler     Server-Konfigurationsmanager
	SNMP-Browser	Imm         Imm	SNMP-Agenten konfigurieren
	Start der externen Anwendung	Host: ASZEBIS Benutzer-ID: Z	EIG 2 Objekte

#### Angepasste Erfassung

- 12. Erweitern Sie in dem linken Navigationsbereich den Eintrag "Hardware/ Hauptspeicher/Installierter Speicher" und fügen Sie diesen dem rechten Auswahlbereich mit einem Klick auf die Schaltfläche "Hinzufügen" zu.
- 13. Wiederholen Sie dieses Verfahren auch für den Eintrag "Speicher". Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht den Untereintrag, sondern die gesamte Gruppe "Speicher" selektieren! Das Ergebnis sollte dann so aussehen, wie es in der vorhergehenden Abbildung zu sehen ist.
- 14. Tragen Sie in dem im oberen Bereich der Anzeige befindlichen Feld "Erfassungsname" als Namen für diese individuelle Erfassung "Team xx Erfassung 1" ein. Ersetzen Sie den Platzhalter "xx" mit der Teamnummer!





Einführung in die IBM Director Konsole

4.3.3.4 Seite 6 15. Wechseln Sie nun in den Tabellenbereich "Aktionen nach der Erfassung".

🖪 Angepasste Erfassung: Demo System i
Erfassungsname Demo System i
Kriterien zur Erfassung Aktionen nach der Erfassung
☑ Bei erfolgreicher Erfassung ein Ereignis generieren.
☑ Bei Abschluss einer Erfassung mit Fehlern ein Ereignis generieren.
OK Abbrechen Hilfe
Bereit

Aktionen der Erfassung

- 16. Wählen Sie die beiden zur Verfügung stehenden Optionen aus.
- 17. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit einem Klick auf "OK".
- 18. Schauen wir uns nun das Ergebnis an lassen wir dazu dem System aber einen kurzen Augenblick Zeit.
- Erweitern Sie in dem rechten Navigationsbereich den Eintrag "Bestand/ Angepasste Erfassungen". Darunter befindet sich der von Ihnen definierte Erfassungsbereich.

Wir werden uns später noch mit der definierten Erfassung beschäftigen.

20. Schließen Sie nun die Anzeige der Ergebnisprotokolleinträge wieder.

Die globalen Einstellungen für die IBM Director Konsole können in einem gewissen Rahmen individuell angepasst werden. Die dazu möglichen Einstellungen lassen sich in dem Menübereich "Optionen" vornehmen. Unter anderem sind in diesem Bereich auch die Vorgaben für die Bestandserfassung, Softwareverteilung, SNMP etc. möglich.





Einführung in die IBM Director Konsole

🖁 Servervorgaben	
Verbindungen Fernsteuerung SNMP Upd	ate Manager BladeCenter-Softwareverteilung
Bestandserfassung Ereignisverwaltung	Dateiverteilungs-Server Softwareverteilung Datenbank
Bestandserfassung im Hintergrund aktiveren	
🗌 Erfassung von Warteschlangen bei Erkennur	ng
🗌 Fehlgeschlagene Agenten erneut versuchen	
🗌 Bestandsaktualisierung nach erster Erfassu	ng aktivieren Intervall für Aktualisierung: 777 Tage
Zeitlimitintervall:	10 Minuten
Maximale Anzahl von gleichzeitigen Erfassungen:	20 × Agenten
Wählen Sie für jeden Agententyp die Standarderfas	isung aus:
IBM Director-Agenten (Stufe 2):	Nur Hardwaredaten
IBM Director Core Services Systems (Stufe 1):	Nur Hardwaredaten
Systeme ohne Agenten (Stufe 0):	Nur Hardwaredaten 👻
	Zurücksetzen Standardwerte 🚽
	OK Abbrechen Hilfe

Servervorgaben



**Betriebssysteme / Integration** Einführung in die IBM Director Konsole

4.3.3.4

Seite 8



Ressource Überwachung

## 4.3.3.4.1 Ressource Überwachung

Die Vielfältigkeit der IT ist in den meisten Unternehmen mittlerweile an ihre Grenzen gelangt, wodurch die effektive Ausführung der Administration und Überwachung immer mehr erschwert wird.

Der IBM Director kann in Verbindung mit dem System i für eine Vielzahl administrativer Aufgaben eingesetzt werden. Dieser Einsatz ist nicht nur auf i5/OS beschränkt, sondern lässt sich auf alle unmittelbar und mittelbar auf dem System ausführbaren Betriebssysteme (wie z. B. Windows, AIX, Linux) erweitern.

Die Funktionen beinhalten unter anderem Überwachungswerkzeuge, Definitionen von Schwellenwerten, grafische Auswertungen und Benachrichtigungsfunktionen.

#### Inhalte dieses Teilbereichs

In diesem Abschnitt erhalten Sie folgende Informationen:

- 1. Erstellen von Ressource Überwachungen
- 2. Auswerten der überwachten Ressourcen
- 3. Einrichten von Schwellenwerten



4.3.3.4.1

Seite 2



Erstellen von Ressource-Überwachungen

## 4.3.3.4.2 Erstellen von Ressource-Überwachungen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie ein Ressource-Monitor generiert werden kann. Solche Überwachungen lassen sich für unterschiedliche Bereiche definieren. Das in diesem Beispiel verwendete Szenario ist nur exemplarisch und kann beliebig angepasst werden!

Wir wollen mit dieser Übung ein Subsystem mitsamt den darin enthaltenen Jobs überwachen. Eine solche Überwachung kann beispielsweise das Ziel haben, den Start von geplanten Jobs zu überwachen oder beispielsweise auf eine Fehlersituation eines Jobs aufmerksam zu werden.

Mit den in diesem Kapitel beschriebenen Übungen überwachen wir unter anderem eine JOBQ. Dies ist lediglich ein Beispiel, wie mit diesen Komponenten des IBM Directors in Bezug auf den Einsatz mit dem IBM i gearbeitet werden kann. Ressourceüberwachungen stehen darüber hinaus natürlich für die unterschiedlichsten IBM i Teilbereiche zur Verfügung.

Die Jobwarteschlange wollen wir nun in Bezug auf deren Status und den darin enthaltenen Jobs überwachen.

1. Wählen Sie in dem rechten Anzeigenbereich den Eintrag "Ressourcemonitore" und ziehen Sie diesen in den mittleren Bereich auf den Eintrag des System i.



Damit wird der Bereich des Ressourcemonitors für das ausgewählte System gestartet. Die Anzeige wird in einem separaten Fenster dargestellt.











Erstellen von Ressource-Überwachungen



- Seite 2
- 2. Erweitern Sie in dem Fenster "Ressourcemonitor" in dem rechten Abschnitt den Eintrag "Director-Agent".
- 3. Erweitern Sie den Eintrag "i5OS Systemmonitore"
- 4. Erweitern Sie den Eintrag "Jobwarteschlangen".
- 5. Erweitern Sie den Eintrag "TEAMxx/IDJOBQ" (dabei handelt es sich um die Bibliothek und die JOBQ) und ziehen Sie die Einträge "Jobs in Warteschlange" und "Jobwarteschlangenstatus" in den rechten Bereich "Ausgewählte Ressourcen".



Jobwarteschlangenstatus auswählen

6. Zusätzlich wollen wir noch die Auslastung unserer CPU überwachen.

Erweitern Sie den Eintrag "Systemstatistik" in dem linken Anzeigenbereich und wählen Sie den dort enthaltenen Eintrag "CPU Auslastung" mit einem Doppelklick aus, um ihn in den Bereich "Ausgewählte Ressourcen" zu übertragen.

Damit haben wir eine Anzahl unterschiedlicher Überwachungen definiert. Wir können die aktuellen Werte der ausgewählten Ressourcen auch direkt einsehen.

7. Klicken Sie auf den Menüeintrag "Ansicht/Aktualisieren".


Seite 3

4.3.3

Erstellen von Ressource-Überwachungen

Team 00 Ressourcemonitor 1: ASZEBIS.ZEBIS.D	E		
Datei Ansicht Hilfe			
Verfügbare Ressourcen	[	Ausgewählte Ressourcen	
Director-Agent	Ausgewählte Ressourcen	ASZEBIS.ZEBIS.DE	
	[Jobs in der Warteschlange]	0	
	[Jobwarteschlangenstatus]	0	
	[CPU-Auslastung (Prozent)]	<b>11</b> 6%	
IIIM Bereit		Letzte Aktu	alisierung: 16:13:47

## CPU Auslastung

Das Ergebnis ist die aktuelle Darstellung der ausgewählten Ressourcen – am Beispiel der CPU Auslastung sehen wir, dass diese auf dem System bei 6 % liegt.

Der Inhalt der Anzeige wird per Defaulteinstellung alle 10 Sekunden aktualisiert. Im unteren Bereich der Anzeige finden Sie den jeweiligen Stand in Form der Angabe "Letzte Aktualisierung".

#### Tipp

Wie auch viele andere Voreinstellungen verwaltet werden können, so lässt sich unter anderem auch die Periode der Aktualisierung der Messwerte über Benutzervorgaben anpassen. Details dazu finden Sie in einem weiteren Kapitel.

Damit wir die Einstellungen später weiter verwenden können, müssen wir diese speichern.

- 8. Wählen Sie den Menüeintrag "Datei/Speichern unter".
- 9. Speichern Sie diese Definition unter "Team xx Ressourcemonitor 1".

Speichern unter		×
?>	Geben Sie einen Namen für diese Gruppe ausgewählter Ressourcen ein. Team 00 Ressourcemonitor 1	
	<u>O</u> K <u>Abbrechen</u>	

Speichern der Einstellungen



Erstellen von Ressource-Überwachungen

4.3.3.4.2

Seite 4

10. Schließen Sie nun das Fenster der Ressourceüberwachung. Die gespeicherte Definition finden wir unter anderem in dem rechten Anzeigenbereich "Tasks" unterhalb des Abschnitts "Ressourcenmonitor". Von dort aus können wir jederzeit auf die Definition und deren Ergebnisse zugreifen.

Wenn Sie eine solche Definition starten und einsehen wollen, dann markieren Sie diese in der Übersicht und ziehen sie beispielsweise in dem mittleren Bereich auf das gewünschte System.



#### Überwachung starten

Damit haben wir die Basis für eine Überwachung geschaffen. Im weiteren Verlauf ist es für uns jetzt von Bedeutung, dass wir Schwellenwerte definieren und beispielsweise auch grafische Auswertungen der erfassten Daten erstellen können.



Einrichten von Schwellenwerten und Grafiken

# 4.3.3.4.3 Einrichten von Schwellenwerten und Grafiken

Eine Eigenart des IBM Directors liegt darin, dass er keine Standardauswertungen in grafischer Form liefert. Auf Basis der gesammelten Daten lassen sich solche allerdings auch manuell erstellen.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung über das Einrichten von Schwellenwerten und der Verwendung von Grafiken.

1. Wählen Sie in der Anzeige der überwachten Ressourcen in dem rechten Bereich "Ausgewählte Ressourcen" den Eintrag "CPU Auslastung" mit der rechten Maustaste aus. Achten Sie darauf, dass der Cursor auf dem Feld mit der Prozentanzeige positioniert ist!

	Ausgewählte Ressourcen
Ausgewählte Ressourcen	ASZEBIS.ZEBIS.DE
[Jobs in der Warteschlange]	0
[Aktive Jobs im Subsystem]	0
[Status des Subsystems]	0
[CPU-Auslastung (Prozent)]	<i>200</i>
	Kopieren
	Zeile entfernen
	Aufzeichnen
	Schwellenwert für Einzelsystem
	Zelle kopieren
	Spalte ausblenden

Funktion Aufzeichnen

- Selektieren Sie den Eintrag "Aufzeichnen". Damit gelangen wir in eine neue Anzeige "Aufzeichnung des Ressourcenmonitors…".
- 3. Wählen Sie die Menüoption "Datei/Neu". Damit gelangen wir in den Definitionsbereich für die Aufzeichnungen.
- Geben Sie in dem Feld "Beschreibung" einen beschreibenden Text ein – die Aufzeichnung kann später in verschiedenen Ansichten ausgewählt werden.

Seite 1

4.3.3



Einrichten von Schwellenwerten und Grafiken

4.3.3.4.3

- Seite 2
- 5. Ändern Sie die Dauer der Aufzeichnung auf 30 Minuten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche "OK".

Neue Aufzeichnung		
Neue Aufzeichnung e	erstellen	
Beschreibung:	Beispielaufzeichn	ung CPU Auslastu
Dauer:	30 -	Minute(n) -
	ОК	Abbrechen

Neue Aufzeichnung erstellen

Eine weitere Eigenart des IBM Directors liegt darin, dass Sie lediglich eine Aufzeichnung starten können. Sollten Sie versuchen, mehrere solcher Aufzeichnungen parallel zu starten, erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung.

In der Übersicht der ausgewählten Ressourcen finden Sie außerdem ein Symbol für die aktive Aufzeichnung.

- 6. Klicken Sie nun in der Abbildung der Aufzeichnung mit der rechten Maustaste auf den Aufzeichnungseintrag. Damit erhalten Sie eine Übersicht der möglichen Optionen.
- 7. Selektieren Sie den Eintrag "Diagramm".







4.3.3

Seite 3

Einrichten von Schwellenwerten und Grafiken

#### 8. Damit erhalten wir eine grafische Darstellung der Datensammlung:



Ergebnis der Aufzeichnung als Diagramm

- 9. Diese kann bei Bedarf mit einem Klick auf die Schaltfläche "Aktualisieren" auf den neuesten Stand gebracht werden. Klicken Sie nun auf "Schließen".
- 10. Zurück in dem Fenster mit den Aufzeichnungen wählen wir mit der rechten Maustaste die Option "Exportieren".
- 11. Wir haben die Möglichkeit, die gesammelten Daten in das Verzeichnissystem auszugeben. Dabei stehen folgende Dateitypen für den Export zur Verfügung:
  - CSV
  - HTM
  - TXT
  - XML

Ein ITP Handbuch



Einrichten von Schwellenwerten und Grafiken

#### 4.3.3.4.3

Seite 4

12. Um die Daten beispielsweise in Excel weiter zu verarbeiten, wählen wir nun exemplarisch das Format CSV und geben der Datei einen entsprechenden Namen. Speichern Sie die Einstellungen nun an einem beliebigen Ort.

📼 Exportieren		$\mathbf{X}$
Dateiname Kurs01 Export1	Verzeichnisse: /tmp	OK
	tmp     Base60     cache     download     Express51     LinstallShield     templates	
Folgende Dateitypen anzeigen	Laufwerke:	Zieladresse:
*.csv •	<b>•</b> /	Server
Bereit Bereit		

Exportieren der gesammelten Daten

- 13. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf "OK".
- 14. Die auf diese Weise erstellten Daten lassen sich nun leicht in Excel & Coverarbeiten.

Damit haben wir die grafische Darstellung und auch den Export der gesammelten Daten behandelt. Diese stellen die Grundlage für weitere Auswertungen dar.

Einen wesentlichen Punkt, der insbesondere in komplexen Installationen von wesentlicher Bedeutung ist, sind die Schwellenwerte, die einen kritischen Zustand präventiv anzeigen sollen. Deren Definition ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.



Definition von Schwellenwerten

# 4.3.4 Definition von Schwellenwerten

Die bisherigen Tools des IBM Directors haben lediglich globale Werte ermittelt bzw. dargestellt. Dies ist zwar auch wichtig, jedoch im Rahmen von Überwachungsaufgaben zu allgemein. Für das – nach Möglichkeit frühzeitige – Erkennen von abnormalen Zuständen sind andere Werkzeuge erforderlich, welche abnormale Situationen oder Fehler aufzeichnen und ausgeben können.

Der IBM Director bietet für solche Überwachungen die Möglichkeit der Definition von Schwellenwerten. Diese lassen sich gezielt für separate Teilbereiche definieren und dienen der vorzeitigen Erkennung von Fehlern oder Problemen. Die Eigenart des IBM Directors bei dem Einsatz von Schwellenwerten liegt darin, dass der Wert dieses Schwellenwertes zwar festgelegt werden kann, eine Aktionsdefinition jedoch an dieser Stelle nicht möglich ist. Die Aktionen, welche bei dem Eintreten einer Schwellenwertkondition ausgeführt werden sollen, sind separat zu definieren.

 Klicken Sie in der Anzeige der Ressourcenüberwachung mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "CPU Auslastung".

Ausgewählte Ressourcen					
ASZEBIS.	.Z				
0					
0					
0					
8%		Kopieren			
		Zelle entternen			
		Aufzeichnen			
		Schwellenwert für Einzelsystem			
		Zelle kopieren			
l		Spalte ausblenden			
	A ASZEBIS 0 0 0 8%	AUSCEBIS.Z O O O A A A A A A A A A A A A A			

- Wählen Sie die Option "Schwellenwert für Einzelsystem".

## Schwellenwerte

 Geben Sie in dem nächsten Fenster einen Namen ein, an dem man die Art des Schwellenwertes ersehen kann. Zum Beispiel: "Schwelle CPU Auslastung".







## **Betriebssysteme / Integration**

Definition von Schwellenwerten

4.3.4	Systemschwellenwert: ASZEBIS.7	ZEBIS.DE	
Seite 2	Schwellenwerte [Director-Age	nt][i5/OS-Systemmonitore] [CPU-A	uslastung (Prozent)]
	Name:	TEAMxx Schwelle CPU	
	Beschreibung:	TEAMxx Schwelle CPU	
	🗹 Zum G	enerieren von Ereignissen aktiviert	
	🗌 Ereignis	sse bei Wertänderungen generieren	
	Höchstanzahl der Ereignisse in Warte	schlange	0
	Mindestdauer	5 🛨 Minute	•(n) 👻
	Verzögerung für erneutes Senden	0 🛨 Stund	e(n) 👻
	Höher oder gleich 95 85 Niedriger oder gleich		Fehler (Wert zu hoch) Warnung (Wert zu hoch) Normal Warnung (Wert zu niedrig) Fehler (Wert zu niedrig)
	Wertigkeit für Schwellenwe	rtereignis: 📕 Kritisch 📔 Warnun	g 📕 Harmlos
			<b>&gt;</b>
	ок	Abbrechen Löscher	Hilfe

Details der Schwellenwerte

- Geben Sie als Namen und Beschreibung "Schwelle CPU" an.
- Stellen Sie sicher, dass die Option "zum Generieren von Ereignissen aktivieren" gesetzt ist.
- Ändern Sie die Mindestdauer auf 5 Minuten.
- Geben Sie in dem Bereich "Höher oder gleich" in der ersten Spalte 95 und in der zweiten Spalte 85 ein.
- Übernehmen Sie alle weiteren Einstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
- Wiederholen Sie diese Angaben für den Eintrag "Jobs in Warteschlange". Geben Sie als Namen und Bezeichnung auch hier einen sprechenden Namen an (z. B. "Schwelle Jobs in Queue").



Definition von Schwellenwerten



Seite 3

- Verwenden Sie als Schwellenwert Fehler "2".
- Ändern Sie "Verzögerung für erneutes Senden" auf 5 Minuten.

Systemschwellenwe	rt: ASZEBIS.Z	EBIS.DE					×
Schwellenwerte [	Director-Agent	t][i5/0S-Syst	emmonito	re] (.	Jobs in der V	Warteschlange]	
Na	me:	Team00 Sc	hwelle Job	is in Qi	ueue		
Be	schreibung:	Team00 Sc	hwelle Job	is in Q	ueue		
	🗹 Zum G	enerieren vor	n Ereigniss	sen akt	iviert		
	🗌 Ereignis	se bei Wertä	nderunger	n gene	rieren		
Höchstanzahl der Ereigi	nisse in Warte:	schlange					0÷
Mindestdauer				5 🕂	Minute(n)		-
Verzögerung für erneute	s Senden			5 🗧	Minute(n)		-
Höher oder gleich					Fel Wari Warn Feh	hler (Wert zu hoc nung (Wert zu ho Normal ung (Wert zu nie ler (Wert zu nied	h) )ch) drig) rig)
Wertigkeit für	<sup>r</sup> Schwellenwer	tereignis: 📕	Kritisch	N N	/arnung 📗	Harmlos	
•							Þ
	ОК	Abbre	chen	Li	öschen	Hilfe	

#### Schwellenwerte Höher-Angaben

 – Übernehmen Sie alle weiteren Einstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".





Betriebssysteme / Integration Definition von Schwellenwerten

4.3.4 Seite 4



Kapitel

Verwalten von Schwellenwerten

## 4.3.4.1 Verwalten von Schwellenwerten

 Die definierten Schwellenwerte werden in der Übersicht der ausgewählten Ressourcen in Form eines Symbols dargestellt. Schauen Sie sich die Auflistung an – dort finden Sie nun bei dem Eintrag "Jobs in Warteschlange" ein Symbol, welches den definierten Schwellenwert darstellt.

Ausgewählte Ressourcer					
Ausgewählte Ressourcen	ASZEBIS.Z				
[Jobs in der Warteschlange]	THE 0				
[Aktive Jobs im Subsystem]	0				
[Status des Subsystems]	0				
[CPU-Auslastung (Prozent)]	94%				

#### Ausgewählte Ressourcen

- Schließen Sie nun das Fenster der Ressourcenverwaltung.
- Die gesetzten Schwellenwerte lassen sich in der Hauptansicht der IBM Director Konsole verwalten. Die Verwaltung ist über den Bereich "Ressourcenmonitor/Alle verfügbaren Schwellenwerte" möglich. Mit einem Doppelklick auf diesen Eintrag erhalten wir eine Übersicht aller definierten Schwellenwerte. Wählen Sie diesen Eintrag nun mit einem Doppelklick aus.

🖬 Alle verfügbaren Schwellenwe	rte				
Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe					
2 <sup>2</sup> <b>L</b>					
ΑΑ	lle verfügbare	n Schwellenv	verte		
Name	Aktiviert	Тур	Ziel	Attribut	Beschreibun
Team 01 Schwelle Jobs Marteschl.	Ja	Einzelsyst	ASZEBIS.Z	[Director-A	Team 01 Sch
Schwelle CPU Auslastung	Ja	Einzelsyst	ASZEBIS.Z	[Director-A	CPU Auslastu
Schwellenwert Aktive Jobs	Ja	Einzelsyst	ASZEBIS.Z	[Director-A	Schwellenwe
<u> </u>					
Bereit					

Alle verfügbaren Schwellenwerte



# 4.3.4.1 Seite 1



Verwalten von Schwellenwerten

4.3.4.1 Seite 2  Die Verwaltung der Schwellenwerte kann auch von dem zu überwachenden System ausgehend gestartet werden. Klicken Sie dazu in der Ansicht "Alle verwalteten Objekte" auf das gewünschte System mit der rechten Maustaste und wählen Sie dort die Option "Alle verfügbaren Schwellenwerte". Damit gelangen Sie ebenfalls wieder in die Übersicht der definierten Schwellenwerte.

Schwellenwerte lassen sich natürlich auch wieder entfernen. Wenn Sie dies ausführen wollen, wählen Sie einfach den Verwaltungsmodus für den Schwellenwert aus und klicken auf die Schaltfläche "Löschen", wie es die folgende Abbildung zeigt.

Systemschwellenwert: ASZEBIS.	ZEBIS.DE			
Schwellenwerte [Director-Age	nt][i5/OS-Syste	mmonitore]	. [CPU-Auslas	stung (Prozent)]
Name:	TEAMxx Schw	elle CPU		]
Beschreibung:	TEAMxx Schw	elle CPU		]
🗹 Zum (	∋enerieren von E	Ereignissen a	ıktiviert	
🗌 Ereigni	isse bei Wertänd	derungen ger	nerieren	
Höchstanzahl der Ereignisse in Warte	eschlange			0 🗧
Mindestdauer		5	Minute(n)	<b>*</b>
Verzögerung für erneutes Senden		0	Tag(e)	<b>*</b>
Höher oder gleich         95.0         85.0         Niedriger oder gleich			Fe War Warr	chler (Wert zu hoch) rnung (Wert zu hoch) Normal nung (Wert zu niedrig) nler (Wert zu niedrig)
Wertigkeit für Schwellenwe	ertereignis: 📕	Kritisch 📙	Warnung 📗	Harmlos
ОК	Abbrech	ien	Löschen	Hilfe

Löschen



Ereignisaktionspläne

4.3

Seite 1

# 4.3.4.2 Ereignisaktionspläne

Zuvor haben wir die Schwellenwerte kennen gelernt. Diese dienen lediglich der Angabe von Schwellen. Die Aktionen, die bei dem Erreichen bzw. Über-/ Unterschreiten der Werte ausgelöst werden sollen, müssen in Form der Ereignisaktionspläne definiert werden.

#### Inhalte dieses Teilbereichs

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen über:

- Das Erstellen und Verwalten von Ereignisaktionsplänen
- Arbeiten mit den Ereignisprotokollen



Betriebssysteme / Integration Ereignisaktionspläne

4.3.4.2



Erstellen eines Ereignisaktionsplans

# 4.3.4.2.1 Erstellen eines Ereignisaktionsplans

In diesem ersten Teil der Betrachtung der Ereignisaktionspläne (kurz: EAP) werden wir die grundsätzliche Definition und Verwaltung der EAPs kennen lernen. Dabei erstellen wir mit Hilfe eines Assistenten einen EAP für die Überwachung eines Subsystems.

- Klicken Sie in der Ansicht der IBM Director Konsole in dem Bereich "Tasks" mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "Ereignisaktionspläne".
- Wählen Sie die Option "Öffnen".

🍗 🛛 🌉 Alle verwalteten Objekte : Systemzugehörigkeit 🔻 👘			Tasks	
Name 🔺	TCP/IP-Adressen	TCP/IP-Hosts	- 🕑 Asset ID	
ASZEBIS.ZEBIS.DE	192.168.178.40	ASZEBIS.ZEBIS.DE	■–🖪 Bestand	
ASZEBIS.ZEBIS.DE	192.168.178.40	ASZEBIS.ZEBIS.DE	📭 🌇 BladeCenter-Verwaltung	
EBIS64	192.168.178.101	ZEBIS00		
ZEBIS64	192.168.178.101	ZEBIS00	— 🔑 Dateiübertragung	
			Ereignisaktionsp <sup></sup> Öffnen	
			Alle Ereignise Alle Ereignisektions	pläne

Ereignisaktionsplan

 In dem sich nun öffnenden Fenster "Erstellungsprogramm für Ereignisaktionspläne" erweitern wir den in dem linken Anzeigenbereich befindlichen Eintrag "Ereignisaktionsplan".

🏶 Erstellungsprogramm für Ereignis	aktionspläne	
Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe		
* 🖗 🍵		
Ereignisaktionspläne	Ereignisfilter	Aktionen
D- 😭 Ereignisaktionsplan Alle Ereignisse protokollieren Demo 1 EAP Demo Ereignisaktionsplan	Ausschlussereignisfilter Duplizierungsereignisfilter Einfacher Ereignisfilter Schwellenwertereignisfilter	Tereignis'-System in der state An Nachrichtengruppe übe Eine Task auf dem System Ein Programm auf dem Se Ein Programm auf dem Sy Ein Programm auf dem Sy Ein Programm auf einem Se Einernet der Quellengrup E-Mail an ein Mobiltelefon Ereignissystemvariable de Geändertes Ereignis ernet Einternet-E-Mail (SMTP) ser Ein Textprotokolldatei protok Nachricht zur Tickeranzeig SNMP-Inform an IP-Host ser SNMP-Trap an NetView-Ho Status des Systems mit de
IBM Bereit	1	

Erstellungsprogramm Ereignisaktionsplan

Seite 1

4.3.4

22. Ergänzung 3/2010



Erstellen eines Ereignisaktionsplans

#### 4.3.4.2.1 Seite 2

- Schauen Sie sich den Aufbau der Anzeige an diese beinhaltet die drei wesentlichen Bereiche der EAP in Form des EAP, der Ergebnisfilter und der Aktionen.
  - Lassen Sie uns nun einen eigenen EAP definieren. Dazu verwenden wir einen Assistenten, der über die Menüoption "Datei/Neu/Assistent für Ereignisaktionsplan" aufgerufen wird.
  - Geben Sie in der nächsten Anzeige einen Namen für den Ereignisaktionsplan an, als Beispiel "EAP 1".

🌋 Assistent für Ereignis	aktionspläne 🔲 🗖 🗖 🔀
Name	Name
Systeme	IBM Director empfängt die Ereignisse von dem Netzwerk, das aus Servern, Computern und Einheiten
Ereignisfilter	bestent. Anschließend fuhrt IBM Director Aktionen zu den empfangenen Ereignissen aus. Durch Verwendung dieses Assistenten können Sie Ereignisfilter und Ereignisaktionen kombinieren und so
Aktionen	einen Ereignisaktionsplan erstellen. Durch den Filter wird das Ereignis identifiziert. Die Aktionen stellen die Antwort auf das entsprechende Ereignis dar.
Zeitbereich	Anmerkung: Mit dem Erstellungsprogramm für Ereignisaktionspläne können Sie auch Freignisaktionspläne erstellen und bearheiten
Zusammenfassung	
	Geben Sie einen Namen für den Ereignisaktionsplan ein:
	Team 00 EAP 1
Bereit	< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

- Bestätigen Sie die Angaben mit einem Klick auf "Weiter".

Assistent für Ereignisaktionsplan

Erstellen eines Ereignisaktionsplans



 Jetzt wählen wir das System aus, für das die Überwachung definiert werden soll und bestätigen die Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche "Hinzufügen". Klicken Sie erst dann auf "Weiter", wenn das gewünschte System in dem rechten Anzeigenbereich steht!



Systemauswahl



Erstellen eines Ereignisaktionsplans

- 4.3.4.2.1 Seite 4
- In der nächsten Anzeige "Ereignisfilter" klicken wir auf den Eintrag "Plattenauslastung" und tragen als Schwellenwert 60% ein. Bestätigen Sie mit einem Klick auf "Weiter".

🌋 Assistent für Ereigni	saktionspläne			
4 Marris	Ereignisfilter			
✓ Name	Is Ereignis wird eine Nachricht von einem Prozess oder einer Einheit bezeichnet, die angibt, dass eine Inderung aufgetreten ist. Ein Ereigniefikter ist eine Gruppe mödlicher Änderungen, die ein bestimmtee			
🖌 Systeme	inderung aufgetreten ist. Ein Ereignisfilter ist eine Gruppe möglicher Anderungen, die ein bestimmtes Freignis kennzeichnen. Wählen Sie die Ereignisfilter aus, die Sie zu Ihrem Ereignisaktionsplan hinzufügen			
Ereignisfilter	iergins keinizeichnen. Wahlen die die Eleignismen aus, die die zu intern Eleignisakuonspran hinzulugen jöchten.			
Aktionen	Umgebungssensor-Ereignisse			
Zeitbereich	Speicher - Ereignisse			
Zusammenfassung	Sicherheit - Ereignisse			
	IBM Director-Agent - offline			
	CPU-Auslastung			
	Hauptspeicher - Verwendung			
	☑ Plattenauslastung			
	Bestand			
	Plattenauslastungsereignisse werden gesendet, wenn ein benutzerdefinierter Schwellenwert erreicht oder überschritten wurde. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine Platte zu 80 % oder mehr ausgelastet ist.			
	Plattenschwellenwert 👩 🕞 🐨			
<b>IBM</b> Bereit	< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe			

Ereignisfilter





Erstellen eines Ereignisaktionsplans

 Der IBM Director bietet als Ereignisreaktion die Möglichkeit der Benachrichtigung via Mail, SMS oder auch einem Programmstart. Wir wollen als Ergebnis eine Mail erhalten, welche uns darauf hinweist, dass die CPU-Auslastung den Schwellenwert erreicht bzw. überschritten hat. Füllen Sie dazu die Felder, wie es in der folgenden Abbildung zu sehen ist, und bestätigen Sie mit einem Klick auf "Weiter".

🌋 Assistent für Ereignis	aktionspläne			
🖌 Name	Aktionen			
🖌 Systeme	Wählen Sie die auszuführenden Ereignisaktionen aus.			
🖌 Ereignisfilter	🗹 E-Mail			
Aktionen	🔿 E-Mail an Mobiltelefo	on		
Zeitbereich Zusammenfassung	E-Mail E-Mail-Adresse wwinzig@itp.com SMTP-Server itp2 Betreff &type  Programm starten Protokoll TCPIP Arbeitsverzeichnis	Antwortadresse (E-Mail) wwinzig@itp.com SMTP-Port 25 Hauptteil &text Auf einem verwalteten System Hostname Programmname	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			Testaktionen	
<b>TEM</b> Bereit	< Zurück Weiter	> Abbrechen Hilfe		

Aktion



Erstellen eines Ereignisaktionsplans

4.3.4.2.1

Seite 6

Der IBM Director bietet die Möglichkeit, die Erfassung bzw. die Reaktion auf Ereignisse einzuschränken. Eine solche Einschränkung kann in der nächsten Anzeige vorgenommen werden.

🌋 Assistent für Ereignis	saktionspläne		
🖌 Name	Zeitbereich		
🖌 Systeme	Wählen Sie den Ze	eitbereich aus, i	n dem die Ereignisse erfasst werden sollen.
🖌 Ereignisfilter			
🖌 Aktionen	Ganztägig		
Zeitbereich	⊖ Angepasst		
Zusammenfassung	Tag	Startzeit	Endzeit
	🗌 Montag	00:00	00:00 💌
	🗌 Dienstag	00:00	00:00 💌
	Mittwoch	00:00	00:00 💌
	Donnerstag	00.00	00.00
	Eroitog	00:00	00:00
		00.00	00.00
	🗌 Samstag	00:00	00:00 👻
	🗌 Sonntag	00:00	00:00
Bereit	< Zurück	Weiter >	Abbrechen Hilfe

#### Zeitbereich

- Übernehmen Sie die Standardeinstellung "Ganztägig" und klicken Sie auf "Weiter".
- Die Zusammenfassung bestätigen Sie bitte mit einem Klick auf "Fertig stellen".



Erstellen eines Ereignisaktionsplans





Aktuelle Übersicht EAP



apite

22. Ergänzung 3/2010



4.3.4.2.1



Erstellungsprogramm für Schwellenwertereignisfilter

Erstellen eines FAP mit Schwellenwert

# 4.3.4.2.2 Erstellen eines EAP mit Schwellenwert

In der vorhergehenden Übung haben wir einen einfachen EAP erstellt. Nun wollen wir Ereignisse definieren, die auf Basis von Schwellenwerten ausgelöst werden.

- Wählen Sie in der mittleren Sicht den Eintrag "Schwellenwertereignisfilter" mit der rechten Maustaste und selektieren Sie anschließend die Option "Neu".
- Selektieren Sie den Tabellenbereich "Ereignistyp".
- Deaktivieren Sie die Auswahl "Beliebig" in dem rechten Bereich.
- Erweitern Sie nun den Eintrag "Director/Director Agent/i5OS Systemmonitore/Jobwarteschlangen /xx<sup>"</sup>. (xx = Name der Jobwarteschlange)
- Erweitern Sie den Eintrag "Jobs in Warteschlange" und dann den Eintrag für die Jobwarteschlange (z. B. IDJOBQ).
- Selektieren Sie dort den Eintrag "Fehler (Wert zu hoch)".

📲 Erstellungsprogramm für Schwellenwertereignisfilter: Team 00 IDJ0B0 Filter

Datei Hilfe		
88		
Absendername Ereigni	istext Frequenz Erweiterte Attribute Systemvariablen	
Ereignistyp	Wertigkeit / Tag/Uhrzeit / Kategorie	
☐ Beliebig Der Ereignisfilter schließt standardmäßig keine Ereignistypen außer Windows-spezifisch en und i5/OS-spezifischen Ereignissen aus. Um bestimmte Ereignistypen auszuschließen, inaktivieren Sie das Markierungsfeld "Beliebig".	Bestand     Bestand     Datenbank     Director-Agent     Director-Agent     GPL/QBATCH     Difector-QTEAM00/IDJOB     Difect	





Erstellen eines EAP mit Schwellenwert

#### 4.3.4.2.2

Seite 2

 Wir können an dieser Stelle auch die Schwellenwerte bestimmen. Wählen Sie den Tabellenbereich "Wertigkeit" aus. Auch hier muss die Option "beliebig" deaktiviert werden, um die Einstellungen anzupassen. Selektieren Sie anschließend einige Wertigkeiten.

📲 Erstellungsprogramm	für Schwellenwertereignisfilter: Neu	
Datei Hilfe		
Ľ		
Absendername Ereigni	stext Frequenz Erweiterte Attribute Systemvariablen	
Ereignistyp	f Wertigkeit f Tag/Uhrzeit f	Kategorie
☐ Beliebig Der Ereignisfilter akzeptiert standardmäßig Ereignisse mit beliebiger Wertigkeit. Um Ereignisse nach einer oder mehreren bestimmten Wertigkeit(en) zu akzeptieren, inaktivieren Sie das Markierungsfeld "Beliebig".	<ul> <li>✓ Schwerwiegend</li> <li>✓ Kritisch</li> <li>✓ Untergeordnet</li> <li>✓ Warnung</li> <li>Harmlos</li> <li>Unbekannt</li> </ul>	

#### Wertigkeit

- In dem Bereich "Tag/Uhrzeit" können wir den Zeitraum der Überwachung definieren. Übernehmen Sie die Werte.
- Schauen Sie sich die übrigen Definitionsbereiche an.
- Wählen Sie zum Speichern den Menüeintrag "Datei/Speichern unter".
- Ordnen Sie der Definition den Namen "IDJOBQ Filter" zu und bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf "OK".

Ereignisfilter speich	ern	×
?>	Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Ereignisfilter ein. Team 00 IDJOBQ Filter	
	<u>O</u> K <u>Abbrechen</u>	

Name des Ereignisfilters



Erstellen eines EAP mit Schwellenwert

4.3.4

Seite 3

 Der neue Eintrag erscheint nun auch in der Übersicht der Schwellenwertereignisfilter.

🟶 Erstellungsprogramm für Erei	gnisaktionspläne	
Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe		
🎽 🍫 🛱		
Ereignisaktionspläne	Ereignisfilter	Aktionen
🛛 🗆 📑 Ereignisaktionsplan	🗖 🖉 Ausschlussereignisfilter	🔚 📑 Ereignis'-System in der statischen Grup
💶 📑 Alle Ereignisse protokollie	🗕 🕂 Duplizierungsereignisfilter	🚽 📲 An Nachrichtengruppe übermitteln (NNT)
🗖 🔝 Demo 1 EAP	🛡 📲 Einfacher Ereignisfilter	🖵 🖳 Eine Task auf dem System mit dem Erei
💶 🔝 Demo Ereignisaktionspla	🖞 📲 Schwellenwertereignisfilter	🖃 Ein Programm auf dem Server starten
- 📑 MSGQ QSYSOPR		📃 🖳 Ein Programm auf dem System mit dem
🗖 📑 Team 00 EAP 1	Team 00 IDJOBQ Filter	🗕 🖳 Ein Programm auf einem System starter
		🛛 📑 Elemente der Quellengruppe in der stati
		🗕 🖻 🖻 E-Mail an ein Mobiltelefon senden
		🗖 🔲 Ereignisnachricht an einen Konsolenber
		- 🔄 Ereignissystemvariable definieren
		🗕 🚽 🕂 🕂 🕂 🕂 🕂 🗛 🕂 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛
		📭 📼 Internet-E-Mail (SMTP) senden
		🕂 ң In Textprotokolldatei protokollieren
		🖕 🦀 Nachricht zur Tickeranzeige der Konsole 💌
Bereit		

#### EAP Übersicht

Auf dieselbe Weise können wir beispielsweise auch die Inhalte einer Nachrichtenwarteschlange überwachen. Leider hat IBM hier einige Verwirrung geschaffen, indem einige Einträge für das System i in dem Bereich "Director" – und andere in dem Bereich "i5/OS" vorzunehmen sind.

 Wiederholen Sie das Definieren für einen weiteren Schwellenwert, indem wir den Inhalt der Nachrichtenwarteschlange "QSYSOPR" überwachen. Den Bereich der Nachrichtenwarteschlangen finden Sie in dem Bereich "i5/OS".

Damit haben wir einen Schwellenwert definiert – jetzt fehlt noch die Aktion, die mit dem Erreichen des Schwellenwertes ausgeführt werden soll.





4.3.4.2.2



Betrie

Erstellen einer Aktion

# 4.3.4.2.3 Erstellen einer Aktion

In den vorhergehenden Abschnitten haben wir die Erstellung von EAPs bzw. Filtern für Ereignisse kennen gelernt und auch Schwellenwerte definiert. In diesem Abschnitt lernen Sie, wie man Aktionen verwaltet.

- Schauen Sie sich in der Anzeige der Ergebnisaktionspläne die möglichen Aktionen an. Diese befinden sich in dem rechten Bereich der Darstellung.

The second secon	piane	
Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe		
🌋 🍫 🞁		
Ereignisaktionspläne	Ereignisfilter	Aktionen
□ - Frighisaktionsplan ■ Alle Ereignisse protokollieren ■ Demo 1 EAP ■ Demo Ereignisaktionsplan ■ MISCO 005VSOPR D - Team 00 EAP 1 □ Team 00 EAP 1 - CPU-Auslastung □ E-Mail senden an wwinzig@itp.o	Ausschlussereignisfilter Duplizierungsereignisfilter Handacher Ereignisfilter Schwellenwertereignisfilter Wisco OSYSOPR Team 00 EPA Filer 1	D Ein Programm auf dem Server starten     Ein Programm auf dem System mit dem Ereignis starten.     Ein Programm auf einem System starten     Ereinente der Quellengruppe in der statischen Zielgruppe hinzufügen/entfernen     Ereignisnachricht an einen Konsolenbenutzer senden     Ereignissystemvariable definieren     Geändertes Ereignis ermeut senden     Internet-E-Mail (SMTP) senden
		In Textprotokolldatel protokolliteren           In Textprotokolldatel protokolliteren           In Textprotokolldatel protokolliteren           SNMP-Inform an IP-Host senden           SNMP-Trap an IP-Host senden           SNMP-Trap an NetView-Host senden           Status des Systems mit dem Ereignis aktualisieren           TE-C-treignis an einen TEC-Server senden           Zeitlich gesteuerte Warnsignale für eine Ereignisgenerierung definieren           Zeitlich gesteuerte Warnsignale für einen Programmstart auf dem Server definieren           Zuttich gesteuerte Warnsignale für einen Programmstart auf dem Server definieren
Bereit	1	Earn Erorginoprototen inizaragon

Aktionen

- Wählen Sie aus der Übersicht den Eintrag "Nachricht zur Tickeranzeige der Konsole hinzufügen" mit einem Doppelklick aus.
- Geben Sie als Tickernachricht "JOBQ Status prüfen" ein.
- Geben Sie in dem Feld "Benutzer" den i5/OS Benutzer an (IDUSER).

🛃 Aktion anpassen : Team 00 JOBQ Status
Datei Erweitert Hilfe
88
Nachricht
JOBQ Status prüfen Team 00
Benutzer
(Beispiel: Benutzer 1, Administrator)
IDUSER00

Aktion anpassen

22. Ergänzung 3/2010

4.3.4

bssysteme / Integration	
Evetellen einen Alstien	



4.3.4.2.3

Seite 2

Schließen Sie die Anzeige mit der Menüoption "Datei/Speichern unter" und vergeben Sie der Aktion den Namen "JOBQ Status".



Ereignisaktion speichern

Mit einem Klick auf "OK" werden die Definitionen gespeichert.



Hinzufügen von Filtern und Aktionen zu einem EAP

# 4.3.4.2.4 Hinzufügen von Filtern und Aktionen zu einem EAP

Nachdem wir nun mit Filtern und Aktionen gearbeitet haben, wollen wir diese nun unserem EAP hinzufügen.

Wir haben jetzt einige Komponenten erstellt, die in dem nächsten Abschnitt zusammengefügt werden.

- Wählen Sie nun in der mittleren Anzeige "Ereignisfilter" den zuvor erstellten Filter "IDJOBQ Filter" und ziehen diesen in den linken Bereich "EAP 1" unterhalb von "Ereignisaktionsplan".
- Ziehen Sie auf dieselbe Weise den Eintrag "MSGQ QSYSOPR" in den linken Bereich. Das Ergebnis sollte dann wie folgt aussehen:



#### Aktionen

Damit haben wir unserem EAP mitgeteilt, welche Ereignisse überwacht werden sollen. Was fehlt, ist die Definition der Aktionen, welche bei dem Eintreten der Ereignisse ausgeführt werden sollen. Zwar haben wir zuvor für den Ereignisaktionsplan eine Aktion definiert – jedoch soll bei einer zu hohen Auslastung eine Tickeranzeige auf die zu hohe CPU-Auslastung hinweisen.

 Wählen Sie in dem rechten Anzeigenbereich den zuvor erstellten Eintrag "Ticker Auslastung zu hoch" und ziehen Sie diesen in den linken Bereich auf den Eintrag "EPA Filter 1".



# 4.3.4.2.4



Hinzufügen von Filtern und Aktionen zu einem EAP

4.3.4.2.4 Seite 2  Schließen Sie nun das Fenster und klicken Sie in der folgenden Anzeige auf "Ja".



#### Warnhinweis

 Ziehen Sie nun in dem rechten Anzeigenbereich den Eintrag "JOBQ Status" ebenfalls nach links in den Eintrag "IDJOBQ Filter".

🟶 Erstellungsprogramm für Ereignisaktio	nspläne	
Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe		
🌋 🍫 🧯		
Ereignisaktionspläne	Ereignisfilter	Aktionen
🗆 📑 Ereignisaktionsplan	Ausschlussereignisfilter	🛁 😅 'Ereignis'-System in der statischen Gruppe hinzufügen/entfernen
📭 📑 Alle Ereignisse protokollieren	- 🏦 Duplizierungsereignisfilter	—49 An Nachrichtengruppe übermitteln (NNTP)
🖬 📑 Demo 1 EAP	🛯 📲 Einfacher Ereignisfilter	📲 Eine Task auf dem System mit dem Ereignis starten.
🖬 🔝 Demo Ereignisaktionsplan	🖬 🖓 Schwellenwertereignisfilter	Ein Programm auf dem Server starten
-B MSGQ QSYSOPR		🕮 Ein Programm auf dem System mit dem Ereignis starten.
🗆 📑 Team 00 EAP 1	Team 00 IDJOBQ Filter	📲 Ein Programm auf einem System starten
🗗 📲 Team 00 EAP 1 - Plattenauslast		📲 Elemente der Quellengruppe in der statischen Zielgruppe hinzufügen/entfen
🗖 🗠 E-Mail senden an wwinzig@		📼 E-Mail an ein Mobiltelefon senden
🗖 📲 Team 00 IDJOBQ Filter		Ereignisnachricht an einen Konsolenbenutzer senden
🕂 🕂 Team 00 JOBQ Status		-B Ereignissystemvariable definieren
		📭 🖻 Internet-E-Mail (SMTP) senden
		🕂 📲 In Textprotokolldatei protokollieren
		🕫 🌺 Nachricht zur Tickeranzeige der Konsole hinzufügen
		🔣 CPU Auslastung zu hoch - Ticker Team 00
		🐣 Team 00 JOBQ Status
		- 🖙 SNMP-Inform an IP-Host senden
		- 🖓 SNMP-Trap an IP-Host senden 🗸 🗸
4		
Bereit		



Damit haben wir die Definition für den EAP und die Aktionen samt deren Zuordnung abgeschlossen.

 Schließen Sie jetzt das Fenster "Erstellungsprogramm für Ereignisaktionspläne". Sollte eine Meldung erscheinen, klicken Sie dort auf "Ja".



Aktivieren des Ereignisaktionsplans

# 4.3.4.2.5 Aktivieren des Ereignisaktionsplans

Ein EAP kann sehr einfach für ein System oder auch eine Gruppe aktiviert werden.

Die Basis dafür bildet nach der Definition des Ereignisaktionsplans die IBM Director Konsole – dort im speziellen der Bereich "Ereignisaktionspläne" in der Ansicht "Tasks".

- Wählen Sie nun Ihren Ereignisaktionsplan (EAP 1) aus der rechten Übersicht aus und ziehen Sie diesen auf das gewünschte System. Verwenden Sie dazu den Eintrag "System mit i5/OS" im linken Bereich "Gruppen".
- Bestätigen Sie die Meldung in der folgenden Anzeige mit einem Klick auf "OK".

Informationen	
i	Ein Ereignisaktionsplan wurde der ausgewählten Gruppe bzw. dem/n ausgewählten System(en) hinzugefügt.
	QK

#### Hinzugefügt

Das war es auch schon. Damit haben Sie den EAP Ihrem System zugeordnet. Wenn nun der von Ihnen vorgegebene Schwellenwert erreicht wird, reagiert der IBM Director darauf und das definierte Ereignis wird ausgelöst.

Es sollte uns doch gelingen die CPU Auslastung der Maschine so zu steigern, dass wir jetzt das Ergebnis unserer Arbeit simulieren können.

22. Ergänzung 3/2010

4.3.4.2.5 Seite 1





Aktivieren des Ereignisaktionsplans

Wenn dies der Fall ist, erscheint ein zusätzliches Fenster mit einer Nach-4.3.4.2.5 richt. Seite 2

A Nachrichten-Browser						
Datei Nachricht Hilfe						
Nachrichteninformationen (4)				Ereignishinweis		
Nachrichtentitel	Datum	Uhrzeit	Status		CPU Auslastung ist zu hoch	
Ereignistickernachricht	01.11.2007	02:38:32				
Ereignishinweis	01.11.2007	02:38:35	<b>a</b>			
Ereignistickernachricht	01.11.2007	02:39:05				
Ereignishinweis	01.11.2007	02:39:08				
					Ereignisdetails	
					Diese Nachricht löschen	

#### Nachrichten-Browser

In der vorhergehenden Abbildung sehen Sie den Nachrichten-Browser der IBM Director Konsole. Dieser beinhaltet eine Grobübersicht der eingetretenen Ereignisse. Details zu dem jeweiligen Ereignis bekommen wir mit einem Klick auf die Schaltfläche "Ereignisdetails".

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Ereignisdetails".

Ereignishinweis - Ereignisdetails					
Ereignisdetails					
Schlüsselwörter	Werte				
Datum Uhrzeit Ereignistyp Ereignistext Systemname Wertigkeit Kategorie Gruppenname Absendername	01.11.2007 02:37:29 Director:Director-Agent.I6/OS-Systemmonitore.Systemstatistik.CPU-Auslastung (Prozent) Warnung (Wert zu hoch) Monitor "Schwelle CPU Auslastung" Warnung (Wert zu hoch): "CPU-Auslastung (Prozent)" war größer oder gleich 90 für 0.05:29. Gemeldeter Wert: 99 ASZEBIS.ZEBIS.DE Warnung Alert ASZEBIS.ZEBIS.DE				
	Erweiterte Attribute				
Schlüsselwörter	Werte				
Threshold Name Monitor Resource Schwellenwert Duration Tatsächlicher Wert	Schwelle CPU Auslastung CPU-Auslastung (Prozent) 90.0 329 99.0				

#### Ereignisdetails

Die Anzeige der Nachrichtenkonsole ist nur eine Möglichkeit, wie wir eingetretene Ereignisse mitgeteilt bekommen. Grundsätzlich lassen sich auf diese Weise alle Aktionen verwenden.



Aktivieren des Ereignisaktionsplans



Sie erinnern sich noch – neben der Überwachung der CPU-Auslastung hatten wir die Überwachung der Jobwarteschlange definiert. Dabei sollte im Falle der Überschreitung der Anzahl der Jobs eine Tickermeldung generiert werden: 4.3.4.2.5 Seite 3



Tickeranzeige





4.3.4.2.5





Anzeigen des Ereignisprotokoll

# 4.3.4.2.6 Anzeigen des Ereignisprotokoll

Die Ereignisse, die mit dem IBM Director aufgezeichnet wurden, das Ergebnisprotokoll, werden wir in der nächsten Übung kennen lernen..

- Wählen Sie in der linken Spalte "Gruppen" den Eintrag "System mit i5/OS" mit der rechten Maustaste aus.
- Selektieren Sie den Eintrag "Ergebnisprotokoll".
- Damit öffnet sich ein weiteres Fenster mit der Anzeige des Ereignisprotokoll.

🖆 Ereignisprotokoll: System mit i5/0S						
Datei Bearbeiten Ansicht Optionen Hilfe						
esta A	Û					
Ereignisse (5) - Letzte(r) 24 Stunde(n)						
Datum	Uhrzeit	Ereignistyp	Ereignistext	Systemna	Wertigkeit	K
01.11.2	16:06:10	Director.Kon	Benutzer 'ZEIG' (ZEIG) hat sich am Server von '192.1	ASZEBIS.Z	Harmlos	AI
01.11.2	02:53:39	Director.Kon	Benutzer 'ZEIG' (ZEIG) hat sich vom Server über '192	ASZEBIS.Z	Harmlos	AI
01.11.2	02:39:02	Director.Dir	Monitor 'Schwelle CPU Auslastung' Information: 'CP	ASZEBIS.Z	Harmlos	Aι
01.11.2	02:37:29	Director.Dir	Monitor 'Schwelle CPU Auslastung' Warnung (Wert	ASZEBIS.Z	Warnung	AL
01.11.2	02:21:27	Director.Kon	Benutzer 'ZEIG' (ZEIG) hat sich am Server von '192.1	ASZEBIS.Z	Harmlos	AI
•						•
IEM	Bereit					

Ereignisprotokoll

Wie Sie erkennen können, sind hier unterschiedliche Einträge enthalten. Unter anderem finden wir hier Informationen über An-/Abmeldungen an dem IBM Director als auch beispielsweise das Überschreiten von definierten Schwellenwerten.

Mit der Zeit nimmt die Zahl der Einträge sicher zu – so dass eine Einschränkung bzw. Vorselektion sinnvoll ist. IBM Director bietet dazu vorgefertigte Möglichkeiten.



# 4.3.4.2.6



Anzeigen des Ereignisprotokoll

#### 4.3.4.2.6

Seite 2

- Schließen Sie nun die Anzeige des Ereignisprotokolls.
  - Erweitern Sie in der rechten Spalte der Anzeige der IBM Director Konsole den Eintrag "Ergebnisprotokoll".

BM Director-Konsole					
Konsole Tasks Zuordnungen Ansicht Optionen Fenster Hilfe					
🗹 • 🔷 🕅 🐲 • 💭 • 🚉 • 🔚 • 🔛 • 🛛 • 🤋 • 🤋 •					
Gruppen	🟠 💣 System mit i5/0S 🔻	Tas	sks		
🗆 🧟 Alle Gruppen	Name  TCP/IP-Adressen	TCP/IP-Hc	rotokollieren 🔺		
- 🚜 Alle verwalteten Objekte	ASZEBIS.ZEBIS.DE 192.168.178.40	ASZEBIS.Z Team 00 EAP 1			
- 👘 Cluster und Clustermitglieder	ASZEBIS.ZEBIS.DE 192.168.178.40	ASZEBIS.Z			
— 🎆 Gehäuse und Gehäuse-Mitglieder		Alle Ereignisse			
		🛶 Bestand			
-8 Hardwarestatus: Kritisch		CPU-Auslastung			
-A Hardwarestatus: Warnung		Demo 1 EAP - Pla	attenauslastung		
-? HMC und HMC-Mitglieder		🛶 🖬 Harmlose Ereign	iisse		
- III Plattformen und Plattform-Mitglieder		Hauptspeicher - \	verwendung		
🚽 Plattformmanager und -mitglieder		IBM Director-Ager	nt - offline		
		Kritische Ereignis	sse		
		Plattenauslastun	g		
BNMP-Einheiten		Schwerwiegende	Ereignisse		
- 🚅 Stufe 2: IBM Director-Agenten		Sicherheit - Ereig	inisse		
- 💕 Systeme mit Asset ID		🛶 Speicher - Ereign	lisse		
🚽 💕 Systeme mit CIM			CPU-Auslastung		
💣 Systeme mit Fibre Channel-Anschlüsser		🛶 Team 00 EAP 1 -	Plattenauslastung		
🚽 💕 Systeme mit SNMP-Agenten		Team 00 EAP JO	BQ - Plattenauslastung		
- 💕 System mit i5/OS		test - CPU-Auslas	stung		
🖉 Windows XP-Systeme		- 📲 Umgebungssens	sor-Ereignisse		
		🛶 Unbekannte Erei	gnisse		
		Untergeordnete E	Ereignisse		
		Vorhergesehene	Hardwarefehler - Ereigni 🚽		
< >	•				
DBQ Status prüfen • JOBQ Status prüfen • JO	BQ Status prüfen • JOBQ Status prüfen • JOBQ Stat	us prüfen 🔹 JOBQ Status prüfen 🍨 J	JOBQ Status prüfen • JC		
Bereit Host: ASZEBIS Benutzer-ID: ZEIO 2 Objekte					

Tickeranzeige in der Konsole

 Wählen Sie den Eintrag "CPU-Auslastung" mit einem Doppelklick aus. Damit gelangen wir in die Anzeige des Ereignisprotokoll – diesmal allerdings eingeschränkt auf Einträge, welche sich auf die zu hohe CPU-Auslastung beziehen.


Anzeigen des Ereignisprotokoll

🖻 Ereignisprotokoll (CPU-Auslastung)	4.3.4.2.6
Datei Bearbeiten Ansicht Optionen Hilfe	Seite 3
🗞 🔋	Jeite J
Ereignisse (2) - Letzte(r) 24 Stunde(n)	
Datum Uhrzeit Ereignistyp Ereignistext Systemna Wertigkeit K	
01.11.2 16:15:41 Director.Dir Monitor 'Schwelle CPU Auslastung' Warnung (Wert ASZEBIS.Z Warnung Al	
01.11.2 02:37:29 Director.Dir Monitor 'Schwelle CPU Auslastung' Warnung (Wert ASZEBIS.Z Warnung Al	
	4
Bereit Bereit	

#### **CPU-Auslastung**

Auch hier sind weitere Einschränkungen in der Darstellung möglich, damit die Übersicht bei einer Vielzahl von Einträgen gewährleistet werden kann. Über die Menüoption "Optionen" lässt sich beispielsweise der Zeitraum auswählen, für den die Ereignisprotokolleinträge aufgelistet werden sollen.

- Schließen Sie die Anzeige des Ereignisprotokolls nun wieder.



4.3.4.2.6

Seite 4



Entfernen von Nachrichten

## 4.3.4.2.7 Entfernen von Nachrichten

Wie Sie sicher bemerkt haben, wird die Fehlernachricht noch immer in dem Ticker angezeigt. In diesem Abschnitt möchte ich Ihnen zeigen, wie man Nachrichten verwaltet bzw. entfernt.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tickerleiste der IBM Director Konsole.
- Wählen Sie die Option "Nachrichten-Browser".

Damit öffnet sich die Anzeige "Nachrichten-Browser".

	Joel .					
Datei Nachricht Hilf	'e					
N	achrichteninf	ormationen (3	3)		Erei	gnistickernachricht
Nachrichtentitel	Datum	Uhrzeit	Status			üfen.
Ereignishinweis	01.11.2007	16:17:20	<b>a</b>		JOBQ Status pr	ulen
Ereignishinweis	01.11.2007	16:18:08				
Ereignistickernachricht	01.11.2007	16:27:53	<b>a</b>			
						Diese Nachricht löschen
l						

Nachrichten-Browser-Inhalte

A Nachrichton Brow

- Markieren Sie den Eintrag "Ereignistickernachricht" mit einem Doppelklick. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die korrekte Nachricht auswählen.
- Mit der Auswahl wird in dem rechten Fensterbereich der Inhalt der definierten Nachricht dargestellt.
- Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Diese Nachricht löschen" kann der Eintrag entfernt werden.
- Schließen Sie nun die Anzeige "Nachrichten-Browser".
- Wechseln Sie nun "schnell" in die Anzeige der IBM Director Konsole und achten Sie auf das Tickerlaufband. Die dort bisher ausgegebene Nachricht verschwindet nun.





4.3.4.2.7

Seite 2





Systeme und Gruppen

# 4.3.4.3 Systeme und Gruppen

Der IBM Director Server ist in der Lage, zeitgleich unterschiedliche Betriebssysteme überwachen und managen zu können. Neben i5/OS können wir Systeme mit Windows, Linux und AIX einbinden. Zudem ist die Überwachung aller Bereiche, welche in Verbindung mit dem System i stehen – Beispiele sind "HMC und Blade Center" – mit zu implementieren.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie man heterogene Betriebssysteme zentral mit dem IBM Director überwachen kann.

IBM POWER Systems i Systemmanagement





Seite 1

4.3.4





Betriebssysteme / Integration Systeme und Gruppen

4.3.4.3

Seite 2





# 4.3.4.3.1 Hinzufügen von Systemen

Die zu überwachenden Systeme können manuell mittels der Angabe des Hostnamens bzw. der IP-Adresse dem IBM Director hinzugefügt werden. Alternativ dazu kann der IBM Director auch so konfiguriert werden, dass diese Systeme automatisch erkannt und für die Verwendung mit dem IBM Director vorbereitet werden.

 Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Hauptanzeige der IBM Director-Konsole befinden.



IBM Director Hauptanzeige

- Wählen Sie in der Symbolleiste den linken Eintrag in Form der Taschenlampe mit einem Klick auf den Erweiterungspfeil aus.

Ergänzung 3/2010

22.







Hinzufügen von Systemen

# 4.3.4.3.1

Seite 2



#### Alle verwalteten Objekte

- Schauen Sie sich die Optionen bitte nur an die Erfassung wird zentral gestartet. Führen Sie bitte KEINE Erkennung durch und verlassen Sie die Optionsanzeige.
- Lassen Sie uns nun die Optionen f
  ür die Erkennung anschauen. Dazu selektieren wir die Men
  üoption "Optionen/Erkennungsvorgaben".



#### Erkennungsvorgaben



Hinzufügen von Systemen

Die automatische Erkennung lässt sich für unterschiedliche Bereiche definieren. Beispielsweise sind die Erkennungsangaben nach BladeCentern, SNMP Einheiten etc. möglich.

Die allgemeine Anzeige, die Sie in der vorhergehenden Abbildung finden, definiert den Prozess der Erkennung, der aktiviert werden kann. Mit der Vorgabe des Intervalls wird festgelegt, in welchen Zeitabständen die Umgebung nach neuen Systemen gescannt wird.

 Ändern Sie bitte KEINE Einstellungen und schließen Sie die Anzeige nun wieder.

Wenn Sie die automatische Erkennung aktivieren, werden die neu erkannten Systeme automatisch den Auflistungen in der IBM Director-Konsole hinzugefügt. Es kann Situationen geben, bei denen die automatische Erkennung nicht wünschenswert ist. Wahlweise kann ein weiteres System mittels eines manuellen Prozesses der IBM Director-Umgebung hinzugefügt werden.

- Kehren Sie in die Anzeige der IBM Director-Konsole zurück.
- Positionieren Sie den Cursor in der mittleren Spalte der Anzeige und wählen Sie nach einem Klick der rechten Maustaste den Eintrag "Neu/Systeme".

BM Director-Konsole			
Konsole Tasks Zuordnungen Ansicht Optic	onen Fenster Hilfe		
🕜 • 🗠 🥡 🏟 • 👼 • 🕵 •	<b>…</b> · <b>…</b> ·	]• ]• ]•	
Gruppen	🍅 💣 Windows >	(P-Systeme 🔻	Tasks
Cluster und Clustermitalieder	Name 🔺	TCP/IP-Adressen TCP/IP-H	- 🕑 Asset ID
Gehäuse und Gehäuse-Mitglieder	ZEBIS64 1	192.168.178.101 ZEBIS00	🗖 🖪 Bestand
Hardwarestatus: Information	🛛 🖳 🖨 ZEBIS64 1	192.168.178.101 ZEBIS00	🖶 🔚 BladeCenter-Verwaltung
-Ardwarestatus: Warnung			🛁 🔑 Dateiübertragung
-? HMC und HMC-Mitglieder			🗖 🏶 Ereignisaktionspläne
- Plattformen und Plattform-Mitglieder			🖶 😭 Ereignisprotokoll
— 🚽 Plattformmanager und -mitglieder		Neu	BladeCenter-Gehäuse
- 🛛 Racks mit Elementen		Suchen	Physische Plattformen
—XX Skalierbare Systeme und Mitglieder	1	Ansicht	Racks
📟 SNMP-Einheiten		Anordnen nach	<ul> <li>SMI-S-Speichereinheiten</li> </ul>
- 🚅 Stufe 2: IBM Director-Agenten		Zuordnungen	SNMP-Einheiten
💕 Systeme mit Asset ID		Erkennen	Systeme
- 💕 Systeme mit CIM		Spalten aktualisieren	Windows-Cluster
🚽 💕 Systeme mit Fibre Channel-Anschlü		💕 Windows XP-System	me 🖡 Rack Manager
💕 Systeme mit SNMP-Agenten			Ressourcenmonitore
System mit i5/0S			Scheduler
🚽 💕 Windows XP-Systeme 📃 👻			Server-Konfigurationsmanager
	4	•	SNMP-Agenten konfigurieren

Neue Systeme

- Geben Sie in dem folgenden Anzeigenbereich als Namen "PC xx" ein.
- Übernehmen Sie den Eintrag "TCPIP".
- Geben Sie als Adresse die IP-Adresse an, welche der Dozent Ihnen zugewiesen hat.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit einem Klick auf "OK".



4.3.4.3.1

#### Seite 4

🖶 Systeme hinzufügen 🛛 🔲 🔀
Systemname PC Team 00
Netzprotokoli * TCPIP 👻
Netzadresse * 10.10.10.1
* kennzeichnet erforderliche Felder
OK Abbrechen
Bereit

Details des hinzuzufügenden Systems

Wenn Ihre Angaben korrekt waren, dann wird das neue System in der Auflistung der zu verwaltenden Systeme der IBM Director-Konsole erscheinen und steht damit zur Überwachung und Verwaltung bereit.

In der folgenden Abbildung sehen Sie ein System mit Windows XP zur Verwaltung in der IBM Director-Konsole:





Die Konfiguration der Überwachung von Nicht-i5-Systemen erfolgt ähnlich, wie wir es bereits bei der Konfiguration der i5-Umgebung kennen gelernt haben.



Erstellen von statischen und dynamischen Gruppen

# 4.3.4.3.2 Erstellen von statischen und dynamischen Gruppen

Bei der Verwendung des IBM Directors lassen sich die Systeme in Gruppen zusammenfassen. Dabei unterscheiden wir statische und dynamische Gruppen.

- Eine statische Gruppe beinhaltet die zuvor definierten Mitglieder bzw. Systeme.
- Eine dynamische Gruppe dient der Definition von Systemen, welche bestimmten Vorgaben entsprechen. Prozesse innerhalb des IBM Directors verwalten dann die Zugehörigkeit der Systeme zu solch einer dynamischen Gruppe.

Seite 1

# 22. Ergänzung 3/2010



4.3.4.3.2
-----------

Seite 2



Erstellen einer statischen Gruppe

# 4.3.4.3.2.1 Erstellen einer statischen Gruppe

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den linken Spaltenbereich "Gruppen" der IBM Director-Konsole.
- Wählen Sie die Option "Neu (statisch)".



Neue statische Gruppe

- Wählen Sie das System i aus (den Eintrag mit dem IBM Director Agent) und bestätigen Sie diese Auswahl mit einem Klick auf "Hinzufügen".
- Wiederholen Sie diesen Zuordnungsvorgang auch f
  ür den Eintrag des IBM Director Servers.



Editor für statische Gruppe

# 4.3.4.3.2.1

Seite 1



4.3.4.3.2.1

Seite 2

 Speichern Sie nun die Angaben und geben Sie als Namen f
ür diese Gruppe "Statische Gruppe Team 00" ein.

Speichern unter		×
	Geben Sie einen beschreibenden Namen für diese Gruppe ein.	
<b>i</b>	Statische Gruppe Team 00	
$\sim$		
	<u>O</u> K <u>A</u> bbrechen	

Speichern unter

- Schließen Sie das Fenster für die Definition der Gruppe.



Erstellen einer dynamischen Gruppe

# 4.3.4.3.2.2 Erstellen einer dynamischen Gruppe

 Klicken Sie nun erneut mit der rechten Maustaste in den Spaltenbereich "Gruppen". 4.3.4.3.2.2

- Wählen Sie die Option "Neu (dynamisch)".
- Erweitern Sie den Eintrag "Software/Installierte Pakete/Paket-ID".
- IBM hat phantasievolle Namensvergaben das Ergebnis dieses Eintrags liefert die installierten Lizenzprogramme auf dem System i.
- Selektieren Sie dort Eintrag "5722WDS" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".

📽 Editor für dynamische Gruppen : Neu		
Datei Bearbeiten Hilfe		
E E		
Verfügbare Kriterien Alle	▼	Ausgewählte Kriterien
🖣 🗀 Hardware	<b>^</b>	🗖 🚖 Alle wahr (AND)
🗅 😋 Software		Installierte Pakete / Paket-ID = 5722WDS
🗖 🧰 Betriebssystem		Installierte Pakete / Paket-ID = 1ZCORE5
🗖 🧰 Einheitentreiber		
🗅 😋 Installierte Pakete		
🗖 🧰 Hersteller		
🗖 🧰 Installationspfad		
🗖 🧰 Kategorie		
🗖 🧰 Name		
P 😋 Paket-ID		
1TMELCF		
1ZCORE5		
<b>5500</b>		
5500_Help		
5500Tour		
5500Trb		
<b>5</b> 722999		
- 💕 5722BZ1		
- 💕 5722DE1		
🚽 🍧 5722DG1	-	
	Hinzufügen	Entfernen
ERM Bereit		

#### Neue dynamische Gruppe

- Wählen Sie als zweiten Eintrag "5722XE1" aus und fügen Sie diesen dem Bereich "ausgewählte Kriterien" hinzu.
- Sie können entscheiden, ob die Bedingung eine "und" bzw. "oder" Bedingung darstellen soll. Selektieren Sie bitte "Und".

Damit legen wir fest, dass die Gruppe nur solche Systeme beinhalten soll, welche über die beiden installierten Lizenzprogramme verfügen.





#### 4.3.4.3.2.2

Seite 2

 Speichern Sie diese dynamische Gruppe unter dem Namen "Dyn. Gruppe Lizenzprogramme i5" ab.

Speichern unter		×
i	Geben Sie einen beschreibenden Namen für diese Gruppe ein. Dyn. Gruppe Lizenzprogramme i5 Team 00	
	<u>O</u> K <u>Abbrechen</u>	

Speichern unter

- Schließen Sie das Fenster "Editor für dynamische Gruppen".
- Schauen Sie sich nun in der Anzeige der IBM Director-Konsole den Bereich "Gruppen" an. Dort sind auch die beiden erstellten Gruppen enthalten.



Dynamische Gruppen

Damit haben wir eine Möglichkeit geschaffen, Systeme mit gleichen Kriterien zusammenfassend zu überwachen.



Zugriffssteuerung für IBM Director Server

# **4.3.4.4 Zugriffssteuerung für IBM Director Server**

Der Einsatz des IBM Directors bedarf einiger Berechtigungen. Der Einsatz der IBM Director-Funktionen lässt sich darüber hinaus anpassen.

Die generellen Anpassungen für den Zugriff auf ein System i5 wird über die Berechtigungsvergaben im i5-Umfeld über 5250-Befehle bzw. den iSeries-Navigator durchgeführt. Bei dem Zugriff auf die Ressourcen des System i ist darauf zu achten, dass der Benutzer in der Gruppe der IBM Director Super Administratoren in der Lage ist, alle Bereiche des IBM Directors verwenden zu können. Einschränkungen lassen sich mittels Berechtigungsvergaben im IBM Director Umfeld definieren und steuern.

Beispielsweise kann in dem IBM Director unterbunden werden, dass bestimmte Benutzer einzelne Systeme ausschalten dürfen.

Nachfolgend lernen Sie die Berechtigungssteuerung im IBM Director grob kennen.

- Klicken Sie auf die Menüauswahl "Optionen/Benutzerverwaltung".



#### Benutzerverwaltung

Ergänzung 3/2010

22.

- Suchen Sie den Eintrag f
  ür Ihre Benutzer-ID und markieren Sie diesen mit der rechten Maustaste.
- Wählen Sie die Option "Bearbeiten".

Damit gelangen Sie in die Übersicht der Einstellungen für den Benutzer. Hier lassen sich die IBM Director-spezifischen Definitionen hinterlegen.







Zugriffssteuerung für IBM Director Server

4.3.4.4 Seite 2

Da für spezielle Benachrichtigungen auch die Mailadresse von Bedeutung ist, kann diese in den allgemeinen Benutzerangaben verwaltet werden.

ñ	Benutzereditor : IDUSER00		
ĺ	Benutzereigenschaften Be	rechtigungen   Gruppenzugriff   Taskzugriff	
	Benutzerinformationen		
	Benutzer-ID	IDUSER00	
	Vollständiger Name	IDUSER00	
	Beschreibung	IBM Director Benutzer Team 00	
	_ ⊤Zusätzliche Benutzerinforn	nationen	
	E-Mail-Adresse	IDUSER@id.com	
	Pager-Informationen		
	🗹 Superuser-Berechtig	jung	
		OK Abbrechen	Hilfe

#### Benutzerdetails

- Selektieren Sie nun den Tabellenbereich "Berechtigungen".

In diesem Bereich finden Sie unterschiedliche Berechtigungsdefinitionen, welche Sie den einzelnen Benutzern oder Gruppen zuweisen bzw. entziehen können. Mit diesen Angaben lassen sich die Zugriffe der IBM Director Benutzer gezielt steuern.



# 4.4 IBM i und UNIX

POWER, die Strategie von IBM, ist stets präsent und doch nicht so leicht zu erfassen. Letztlich ist es der Versuch des Herstellers, gewisse Produkte in besonderer Form zu kanalisieren. Das System i und seine Vorgänger haben stets Schwesterprodukte aus der IBM-Familie neben sich gehabt: die AIX-Server der IBM, die als System p einen weiteren wichtiger Baustein im Portfolio der IBM darstellen. Nicht zuletzt haben die Vorzüge der Virtualisierung die Parallelwelten der Systeme i und p aufgezeigt – sind die beiden Betriebssysteme doch zusammen oder alternativ auf ein und derselben Hardware einsetzbar.

Synergien können Power-Betreiber aber nicht nur aus der gemeinsamen Hardware erzielen, sondern eben auch aus einheitlichen Funktionen und Anwendungen. Auch IBM zieht den Nutzen aus dem Parallelbetrieb und "schmuggelt" auf diese Weise bereits seit Jahren AIX-Anwendungen auf unser System i. Es gibt eine ganze Anzahl von Anwendungen und Funktionen, die wir mit dem System i und dem Betriebssystem IBM i einsetzen, die von Haus aus gar keine IBM i-Anwendungen darstellen, sondern vielmehr die Implementierung einer AIX-Umgebung oder AIX-Anwendung auf unserem System bedeuten. Damit verbunden ist die Kernaussage: Auf unserem System i läuft zusätzlich eine AIX-Umgebung. Diese AIX-Umgebung ist zwar kein vollständiges AIX-Betriebssystem, erlaubt aber das Betreiben von AIX-Anwendungen.

Zudem hat sich das System i mit den Jahren von einem geschlossenen System zu einer Maschine gewandelt, die Basis für eine Vielzahl von Standards geworden ist. Einer dieser Standards ist sicher auch Java, das von IBM über ein befehlszeilenbasiertes System auf der AS/400 bereitgestellt wurde. Und auch hier ist wieder der Bezug zu AIX – oder in diesem Fall zu UNIX, denn die Ursprungsversion von Java, die von SUN auf den Markt gebracht wurde, hatte als Primärbetriebssystem UNIX im Fokus. Folglich hat IBM den Anforderungen der Java-Betreiber damit Rechnung getragen, dass Java auf der AS/400 mit einem befehlszeilenorientierten Interface betrieben werden konnte – QShell. Das bedeutet nicht, dass wir heute zwingend die QShell-Umgebung für das Betreiben von Java auf System i benötigen. Aber historisch bedingt waren Java- und UNIX-Systeme die erste Paarung. Erst später folgte der Durchbruch von Java; die Bereitstellung und Unterstützung weiterer Betriebssysteme, wie z. B. Windows, wurde realisiert. 4.4 Seite 1





IBM i und UNIX

### 4.4 Seite 2

QShell ist eine zeilenorientierte Shell, die auf dem System i implementiert ist und die Ausführung unterschiedlicher Anwendungen und Funktionen ermöglicht. Eine kurze Erläuterung zum Namen: In der Unix-Welt bezeichnet man eine zeilenorientierte Eingabeoberfläche als eine "Shell". Betreiber des System i wissen, dass IBM die betriebssystemeigenen Objekte mit einem "Q" beginnen lässt. Folglich haben wir auf unserem System nun die Unix-Eingabefunktion mit unserem QShell.

Die Ähnlichkeiten zum Schwesterbetriebssystem p kommen nicht von ungefähr – stellt QShell doch eine Unix-ähnliche Schnittstelle für das Betriebssystem i dar und erlaubt uns die Nutzung von UNIX- – oder genauer: AIX-Funktionen auf unserem System i. Kurz gesagt: QShell ist das AIX für die IBM i-Welt. Aber was genau ist das, und wozu können wir QShell auf unserem System verwenden?

QShell basiert auf den POSIX- und X/Open-Standards und wurde von IBM ehemals dafür bereitgestellt, um JDK-Komponenten auf dem System i ausführen zu können, die nicht primär für das System erstellt worden sind. Wenn Sie sich bereits mit UNIX oder AIX beschäftigt haben, dann wird Ihnen QShell sehr bekannt vorkommen – denn die Befehle, Anwendungen und Syntax sind gleich.

Die meisten IBM i-Betreiber nutzen heute (gewollt oder ungewollt) AIX-Funktionen auf dem System i. Das liegt darin begründet, dass IBM seit geraumer Zeit bestimmte Funktionen gar nicht nativ für das Betriebssystem IBM i bereitstellt, sondern diese in einer Quasi-Zusatzumgebung, die vollständig auf unserer Maschine integriert ist, verfügbar macht.



IBM i und UNIX

Seite 3

Damit wir QShell-Funktionen nutzen können, müssen zwei Lizenzprogramme auf dem System installiert sein:

```
57xx-SS1 Option 30 – QSHELL
57xx-SS1 Option 33 – PASE
```

Datei       Bearbeiten       Ansicht       Hilfe         Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen         Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen         Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen         Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen         Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen         Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen       Imagebung: Meine Verbindungen         Imagebung: Meine Verbindung Meine Verbindung: Imagebung: I	O System i Navigator	d.	SUI			
Imagebung: Meine Verbindungen       Produkt       Option       Release       Beschreiblung: Meine Verbindungen         Imagebung: Meine Verbindungen       Produkt       Option       Release       Beschreiblung: Market Stranger         Imagebung: Meine Verbindungen       Produkt       Option       Release       Beschreiblung: Market Stranger         Imagebung: Meine Verbindungen       Produkt       Option       Release       Beschreiblung: Stranger         Imagebung: Meine Verbindungen       Produkt       Stranger       Produkt       Stranger         Imagebung: Meine Verbindungen       Produkte       Stranger       Stranger       Stranger         Imagebung: Meine Verbindungen       Stranger       Stranger       Stranger       Stranger         Imagebung: Meine Verbindungen       Stranger       Stranger       Stranger       Stranger         Imagebung: Meine Verbindungen       Stranger       Stranger       Stranger       Stranger         Imagebung: Meine Verbindung für int	Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe					
Ungebung: Meine Verbindungen       Produkt       Option       Release       Beschreibung         Basisoperationen       S761ss1       0008       V6RIM0       AFP-Kompatibilitätschriftarten         Basisoperationen       S761ss1       0012       V6RIM0       PRV CL-Compiler-Unterstitzung         Systemvorte       S761ss1       0013       V6RIM0       GDDM         Systemprotokoll       S761ss1       0012       V6RIM0       Object/Connect         Systemprotokoll       S761ss1       0031       V6RIM0       Object/Connect         Software       S761ss1       0031       V6RIM0       Domain Name System         Software       S761ss1       0034       V6RIM0       Domain Name System         Software       S761ss1       0035       V6RIM0       Domain Name System         Software       S761ss1       0036       V6RIM0       Domain Name System         Software       S761ss1       0037       V6RIM0       Distal Certificate Manager <td>8 th 🗈   X 🖆   🏈 🔢 🛇</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0 Minuten alt</td>	8 th 🗈   X 🖆   🏈 🔢 🛇					0 Minuten alt
Produkt       Option       Release       Beschreibung         Basisoperationen       S761s1       0008       VRIMO       AP-Kompatibilitätschriftaten         Statuerung       S761s1       0009       VRIMO       AP-Kompatibilitätschriftaten         Systemverte       S761s1       0012       VRIMO       Hardvare         Systemprotokoll       S761s1       0012       VRIMO       ObjectConnect         Status       Sfs1s1       0031       VRIMO       ObjectConnect         Sfs1s1       0031       VRIMO       Domain Name System         Software       Sfs1s1       0033       VRIMO <t< td=""><td>Umgebung: Meine Verbindungen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Umgebung: Meine Verbindungen					
Verbindung hinzufügen     Software-Fixes vergleichen und aktualisieren     Software-Fixes vergleichen und aktualisieren     Software-Fixes vergleichen und aktualisieren	Besisoperationen     Besisoperationen     Besisoperationen     Besisoperationen     Besisoperation und Service     Systemyretokoll     Configuration und Service     Systemyretokoll     O Zeitmanagement     Software     Installerte Produkte     Installerte Produkte     Distallerte Produkte     Fix-Inventar     Fix-Sungsservices     Logische Partitionen     Detwerk     Netzwerk	Produkt S761ss1 S751ss1 S75	Option 0008 0009 0012 0013 0014 0022 0022 0030 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0042 0042	Release           VGR1M0           VGR1M0	Beschreibung AFP-Kompatibilitätsschriftarten PRV CL-Compiler-Unterstützung Host-Server System Openness Includes GDDM Erweiterte Sprachenunterstützung ObjectConnect Mrsginiste Sartaniterstützung Qshell Domain Name System Umgebung für portierbare Anwendu Diatal Certificate Manager CCA Cryptographic Service Provider PSF for i5/OS 1-55 IPM Printer Supp PSF for i5/OS 1-50 IPM Printer Supp PSF for i5/OS 1-50 IPM Printer Supp PSF for i5/OS Any Speed Printer Supp Länderspezifische Komponenten für HA Journal Performance Zucätzliche Schriftarten	ingslösungen ort Joort Unicode
	Meine Tasks - S105dd/a Verbindung hinzufügen	I asks für So Inventa ④ Softwar	oftware und r erfassen 'e-Fixes verg	Fixes		nstallieren rige Tasks

Erforderliche Lizenzprogramme

Nun finden wir in der vorherigen Auflistung gleich zwei Lizenzprogramme: das QShell-und das PASE-Lizenzprogramm.

Während QShell dazu genutzt wird, native IBM i-Befehle und -Funktionen in einer Nicht-IBM i-Oberfläche absetzen zu können, bietet IBM mit PASE eine Umgebung an, mit der wir AIX-Programme auf dem System i aufrufen und nutzen können. Merken Sie sich also: QShell ist für den Einsatz mit nativen IBM i-Programmen und -Anwendungen ausgelegt. PASE ist eine Funktion oder ein Layer, mit der/dem wir auf dem System i AIX-Anwendungen nutzen können. Also keine typischen IBM i-Objekte, sondern reine AIX-Programme, die ohne Anpassungen auf dem System i mit IBM i ausgeführt werden können.

PASE selbst ist keine Eingabefunktion, sondern eine Umgebung oder eine Ebene, die das Ausführen von AIX-Anwendungen auf dem System i möglich macht.

Wozu dient das? Die Frage lässt sich recht einfach beantworten: um Synergien zu nutzen und bereits bestehende Funktionen einfach verwenden zu können. Auch IBM nutzt in einigen Bereichen auf unserem System i AIX-Funktionen und -Programme. Wozu auch sollte man diese speziell für das Betriebssystem IBM i umschreiben, wenn es doch eine geeignete Möglichkeit gibt, die Funktionen des Schwesterbetriebssystems der Power p-Maschinen einfach auf dem System i nutzen zu können?





IBM i und UNIX

**4.4**Mit PASE haben wir also die Möglichkeit, UNIX- bzw. AIX-Programme auf<br/>dem System i ausführen zu können, ohne diese anpassen zu müssen. In ein-<br/>zelnen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass die AIX-Anwendung für den<br/>Einsatz mit dem System i einmalig gewandelt werden muss.



QShell

# 4.4.1 QShell

Die Grundlagen zu QShell haben wir zuvor behandelt. Fassen wir diese kurz zusammen:

- QShell ist eine zeilenbasierte Eingabefunktion f
  ür den Aufruf von z. B. nativen IBM i-Programmen.
- QShell ist eine UNIX-Eingabefunktion für IBM i.
- QShell benötigt eine kostenfreie Lizenzprogramminstallation auf IBM i (57xx-SS1 Option 30).
- QShell ist eng mit der Verwendung von IFS verbunden.
- QShell kann sowohl interaktiv als auch f
  ür das Schreiben von Skripten genutzt werden.

QShell als befehlszeilenorientierte Eingabe besteht im Wesentlichen aus den nachfolgenden Hauptbestandteilen:

- Shell Interpreter (QSH)
   Ein Programm zur Eingabe und zum Auslesen der Befehle
- Zubehörbereiche oder auch Befehle. Dabei handelt es sich um externe Programme, mit denen in QShell zusätzliche Funktionen bereitgestellt werden können.

Die Einsatzbereiche von QShell sind in den letzten Jahren immer komplexer geworden. Neben der ursprünglichen Fokussierung auf die Arbeit mit dem Inhalt des IFS sind auch Zusatzoptionen und Administrationsaufgaben in der QShell auf dem System i implementiert worden. Die Hauptaufgaben der QShell im klassischen IBM i-Umfeld sind folgende:

- Arbeiten mit dem Inhalt des IFS
- Ausführen von Skripten für IBM i und andere Plattformen
- Schreiben von eigenen Funktionen
- Bereitstellen von IFS-Daten in Exportfunktionen

Sicher werden Sie feststellen, dass die Bereiche, für die QShell im Wesentlichen genutzt werden kann, doch auch mit anderen Werkzeugen bedient werden können. Das ist sicher richtig – denn wie in vielen anderen Bereich des IBM i auch gibt es verschiedene Wege, um ans Ziel zu gelangen. Die Nutzung von QShell hat aber durchaus einige Vorzüge – so lässt sich z. B. mit recht wenig Aufwand der Inhalt des IFS analysieren oder auch bei Bedarf reorganisieren. Details dazu finden Sie im weiteren Verlauf dieses Kapitels. Schauen wir uns zunächst die Voraussetzungen an, die auf dem IBM i geschaffen sein müssen, damit wir mit QShell arbeiten können.

Das Arbeiten mit QShell basiert auf dem Aufruf des QShell-Startbefehls. Die Eingabefunktion wird mit dem IBM i-Befehl STRQSH aufgerufen.

44. Ergänzung 9/2015





QShell



Datei Be	arbeiten Anzeige Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe		
	Programmontuicklungsvorualtung (PDM)		
Ausw	ahlmöglichkeiten:		
	1. Mit Bibliotheken arbeiten		
	2. Mit Objekten arbeiten		
	3. Mit Teildateien arbeiten		
	9. Mit benutzerdefinierten Auswahlmoglichkeiten arbeiten		
	Informationen zu neuen Tools – für Details Taste F1 drücken		
HUSW			
/			
E3=V	erlassen E4=Bedienerführung E9=Auffinden E1A=Befehlseingabe	<u></u>	
	File and the second sec		

#### STRQSH

1902 - Sitzung wurde erfolgreich gestan

Sitzung A - (27 x 132)   Petei Berbeiten Agzeige Kommunikation Aktionen Egister Hilfe OSH-Befehlseingabe S S S E=>			
Detei Bearbeiten Agzeige Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe Sthe Reifen Seeingabe S	סין Sitzung A - [27 x 132]	4	×
S	Datei Bearbeiten Anzeige Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe		
QSH-Befehlseingabe       \$			
\$ ===>	QSH-Befehlseingabe		
===>			
===>			
zzz>			
z==>			
===>			
===>			
===>			
EEE>			
===>			
<pre>52-Varlagen Ef-Duction El-Ouffinder El-Varlagender</pre>			
52-Varlanden - Ef-Ducking El-Ouffinden El-Varkindung unterkonden			
22-Varlander Ef-Duvelen E0-Ouffielde E12-Varlandure unterbander			
E2-Venlassen E6-Develop E0-Ouffinden E12-Venhindung unterhasshen			
Fisher Fisher Fisher Fisher Fisher Fisher Fisher Fisher	F3-Verlassen F6=Drucken F9=Auffinden F12=Verbindung unterbrechen		
ris=Loschen rit=Hntang ris=Ende r21=6L-betentseingabe	FISELOSCHEN FITEHNTANG FISELOBE FITEL-BETENTSBINGADE		
Ma 21/007	Ma Mu 21/007		
J <sup>3</sup> 1902 - Sitzung wurde erfolgreich gestartet.	ුග් j902 - Sitzung wurde erfolgreich gestartet.		

#### Der QShell-Eingabebereich

In der vorhergehenden Abbildung findet sich im oberen Bereich ein Dollarzeichen (\$). Dieses symbolisiert die Eingabemöglichkeit für weitere Befehle. Damit ist quasi die Befehlseingabezeile freigeschaltet. Die QShell-Eingabe arbeitet so, wie wir es von der 5250-Eingabe gewohnt sind. Erst nach der Eingabe des Befehls und dem Bestätigen mit der Datenfreigabe wird der Befehl zur Ausführung übergeben. Jeder Befehl wird einzeln verarbeitet. Damit ähnelt die Eingabe ebenfalls der 5250-Befehlseingabe. Mit der Ausführung eines Befehls erhalten wir auch die Rückmeldung in Form einer Fehlermeldung bzw. einer Statusanzeige. Jeder Exit-Status mit einem Wert größer null



ist ein Hinweis auf einen fehlerhaften Aufruf. Eine Besonderheit bei der Ausführung von Befehlen in QShell ist das sogenannte Pipelining. Mit dieser Technologie können wir unterschiedliche Befehle zusammenfügen und als Einheit ausführen. Details dazu finden Sie im weiteren Verlauf dieses Kapitels.

Eine Besonderheit, die UNIX-Fachleuten natürlich bekannt ist: Befehle und Programme werden im UNIX-Umfeld nicht unterschieden. Oder genauer: In UNIX gibt es keine Befehlsobjekte, sondern nur Programme, die aufgerufen werden können. Folglich können wir in der QShell sowohl Befehle als auch Programme anwenden und einsetzen.

Zur allgemeinen Verwirrung trägt meist die Tatsache bei, dass IBM für das Starten von QShell gleich zwei Befehle mit dem IBM i ausliefert: den zuvor gezeigten Befehl STRQSH und den Befehl QSH.



QSH-Befehlseingabe

Ob Sie nun den Befehl STRQSH oder den Befehl QSH verwenden, ist Ihnen überlassen und macht in der Ausführung und dem Ergebnis keinen Unterschied. Das Ergebnis ist in beiden Fällen: der Start einer interaktiven QShell-Sitzung und die Anzeige des Startbildschirms für die QShell-Eingabe.

Der QShell-Eingabebereich ähnelt dem IBM i-Befehlseingabefenster. Im unteren Bereich finden sich die Eingabezeilen, der obere Bereich zeigt die ausgeführten Befehle und Protokollinformationen an. Der SDA-Standard im Hinblick auf die Verwendung der Befehlstasten ist derselbe, wie er von der IBM i-Befehlseingabe her gekannt wird. Zum Beispiel wird mit der F3-Taste die QShell-Eingabe verlassen. Die F9-Taste dient zum Wiederholen von zuvor eingegebenen Befehlen.

Auch andere von der IBM i-Ebene gewohnte Befehlstasten stehen in QShell zur Verfügung.



4.4.1 Seite 3



QShell

4.4.1 Seite 4

#### Anmerkung:

Auch eine interaktive QShell-Sitzung fungiert als Job im IBM i-Umfeld. Somit stehen auch hier die Jobsteuerungsfunktionen zur Verfügung. Sollte also z. B. die Notwendigkeit bestehen, einen Job abbrechen zu müssen, dann kann dies in der QShell-Sitzung auch über die Systemabruftaste und die Auswahl 2 erfolgen.

Der QSH Interpreter ist in vielen Bereichen durchaus vergleichbar mit anderen Shell-Eingabe-Tools. Allerdings verfügt er auch über einige Eigenarten:

- Keine Unterstützung von <> Steuerungen
- Keine Befehlszeilenhistorie in Form von HSTSIZE oder HISTFILE. Allerdings kann man mittels der F9-Taste eine Verarbeitungshistorie nutzen.
- Kein befehlszeilenbasiertes Editieren
- Keine Jobsteuerung

Das Startverhalten und die im Standard zur Verfügung stehenden Bereiche im QShell werden über unterschiedliche Umgebungsprofile gesteuert. Davon gibt es im Standard die folgenden:

- Globale Profildatei
  - /etc/profile
  - Wenn diese Datei auf dem System existiert, dann wird QSH in dieser Umgebung gestartet. Diese Umgebung wird im Regelfall für allgemeine Einstellungen verwendet.

Nachfolgend ein Beispiel für die Nutzung dieser Umgebung:

2 U Sitzung B - [27 x 132]		
Datei Bearbeiten Anzeige Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe		
DSH-Refehlseingabe	_	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
\$		
> # Sample /etc/profile file		
export PATH=/usr/bin:		
===>		
F3=Verlassen F6=Drucken F9=Auffinden F12=Verbindung unterbrechen		
F13=Löschen F17=Anfang F18=Ende F21=CL-Befehlseingabe		
mab M⊎ 14/052		
3 <sup>4</sup> 1902 - Sitzung wurde erfolgreich gestartet.		





QShell

- Profildatei
  - .profile

Wenn diese Datei im Home-Verzeichnis des ausführenden Benutzers existiert, dann wird QSH in dieser Umgebung gestartet. Diese Umgebung wird für normale Anmeldungen und deren Steuerung verwendet.

Nachfolgend ein Beispiel für diese Profildatei:



.profile-Datei





OShell

#### 4.4.1 Seite 6

- Umgebungsdatei
  - ENV

Wenn die im ENV angegebene Datei existiert, dann wird sie für den Start der interaktiven QShell-Sitzung genutzt. Diese Umgebung wird im Normalfall für das Definieren von Funktionen verwendet.

Nachfolgend ein Beispiel für die Verwendung von ENV-Umgebungseinstellungen:

30 Sitzung B - [27 x 132]	_ D _X
Datei Bearbeiten Anzeige Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe	
Ś	
> # Sample environment file	
PS1='SPWD'	
s · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
===>	
F3=Verlassen F6=Drucken F9=Auffinden F12=Verbindung unterbrechen	
F13=Löschen F17=Anfang F18=Ende F21=CL-Befehlseingabe	
MA b MV 21/007	
1902 - Sitzung wurde erfolgreich gestartet.	

ENV-Umgebungseinstellungen

Je nach durchzuführender Tätigkeit können Sie nach Belieben die Umgebungen anpassen und damit nutzen. Mit dieser Option lassen sich Verwaltungstätigkeiten gezielt ausführen sowie generelle Einstellungen hinsichtlich des Einsatzbereichs von QShell definieren und nutzen. Letztlich bietet QShell ein breites Spektrum an möglichen Einsätzen, ob als Steuerungsfunktion für Anwendungen, als Grundlage für die Ausführung spezieller Programme oder für das Arbeiten mit dem Inhalt von IFS. Zudem bietet QShell, ähnlich wie IBM i-Befehle auch, die Option zur Wahl der Ausführungsebene.

Die mit QShell verwendeten Befehle können sowohl interaktiv ausgeführt oder als Skript zusammengefasst werden. Dabei ist die zu verwendende Syntax dieselbe.



4

Wo wir schon beim Thema Syntax sind: Die Eingabe der IBM i-Namen in QShell ist abweichend zu den Eingaben, die wir aus der IBM i-Befehlszeile oder nativen IBM i-Funktionen kennen. Nachfolgend die Regeln für die QShell-Eingabe und die Verwendung von IBM i-Objekten:

– Dateien

• IBM i-Namenskonvention:	Bibliothek / Datei
• QShell-Namenskonvention:	/QSYS.LIB/Bibliothek/ Dateiname.FILE/Teildatei.MBR
- Programme	
• IBM i-Namenskonvention:	Bibliothek / Programmname
• QShell-Namenskonvention:	/QSYS.LIB/Bibliothek.LIB/ Programm.PGM

Wenn man sich die Einsatzbereiche von QShell anschaut und mit den Möglichkeiten vergleicht, die das Betriebssystem IBM i mit sich bringt, dann fragt man sich gegebenenfalls, warum IBM die Option bietet, UNIX-Funktionen auf dem IBM i auszuführen, denn eigentlich verfügen wir mit dem Betriebssystem IBM i über ein sehr leistungsfähiges Werkzeug. Aber gerade in der modernen Welt der IT ist es wichtig, dass Systeme offen für Standards und allgemeine Funktionen sind – so auch das System i. Und so wundert es auch nicht, dass man, sicher auch aus kaufmännischen Überlegungen heraus, bestehende Anwendungen und Programme auf einem System nutzbar macht, ohne das Primärbetriebssystem anzuwenden. Und genau das ist beim Einsatz von UNIX-Funktionen und QShell häufig der Fall. Allerdings gilt es einige Besonderheiten zu beachten, damit der Betrieb dieser Anwendungen und Funktionen auch in den Gesamtablauf des System i passt.

Grundsätzlich muss beachtet werden, dass ein QSH-Befehl immer als separater Job ausgeführt wird. Das bedeutet, dass mit dem Aufruf von QSH und dem Absetzen eines Befehls in der Shell dieser Befehl in einem separaten Job ausgeführt wird. Damit verbunden ist dann die Tatsache, dass wir z. B. keine QTEMP-Inhalte mit QSH-verarbeiten können, die sich auf den Primärjob (den Job, aus dem heraus die QSH aufgerufen wurde) beziehen.

QSH-Befehle lassen sich auf unterschiedliche Weise absetzen: in der QSH-Eingabe oder auch als QShell-Befehl in einem Programm. Hier wird in der Literatur zwar vorzugsweise von CL gesprochen, aber QShell lässt sich ebenso gut mit anderen Programmiersprachen, wie z. B. RPG, einsetzen.

Bei der Nutzung mit CL ist zu beachten, dass die QShell-Anweisungen mit dem führenden Befehl STRQSH codiert werden. Dazu später mehr.

Hier einige generelle Regeln für das Codieren von QSH-Befehlen:

1. Kommentarzeilen werden mit zwei Strichen gestartet (–).

2. Zeilen mit einem @-Zeichen definieren CL-Befehle.





4.4.1 Seite 8



IBM POWER Systems i Systemmanagement

So ausgereift das IBM i auch mit den Funktionen für das System und die Datenbank DB2 erscheint – es gibt doch einige Bereiche, die verbesserungswürdig erscheinen. Ein Beispiel ist der Einsatz von CL in Verbindung mit Datenbankelementen. Die Verarbeitung der DB2-Datenbankinhalte mit CL-Funktionen ist Beschränkungen unterworfen. Das kann durchaus auch gewollt sein, stehen doch z.B. mit RPG alle Möglichkeiten zur Verfügung, DB2-Inhalte verarbeiten zu können.

Dennoch: Es gibt durchaus Konstellationen, bei denen das Arbeiten mit DB2-Inhalten mit CL erforderlich sein kann. Hier kann QShell helfen. IBM hat QShell mit der Fähigkeit versehen, SQL-Befehle ausführen zu können. Mit dieser Option sind wir natürlich in der Lage, alle möglichen Datenbankaktionen auf Basis von SQL innerhalb eines CL-Programms ausführen zu können.

Beim Einsatz von SQL zusammen mit QSH muss Folgendes beachtet werden:

- 1. Keine Verarbeitung von QTEMP-Inhalten
- 2. Nutzung der SQL-Namenskonventionen keine Möglichkeit, auf SYS-Namenskonventionen umzustellen
- 3. Nutzung des DB2-Befehls innerhalb von QSH. Dieser Befehl verwendet das SQL CLI (Call Level Interface) für SQL.
- 4. Ausführen von SQL-Befehlen

4.4.1.1 **QSH und SQL** 

- direkt
- interaktiv
- aus einer Datei heraus

Wenn wir mit QShell und DB2 arbeiten, dann sind die nachfolgenden Syntaxregeln zu beachten.

db2 [Allgemeine Optionen] [Trennzeichen Optionen] [Verbindungs-Optionen] [SQL Source Optionen]

#### Allgemeine Optionen

- -v Echonutzung der SQL-Anweisungen für die Standardausgabe
- -S Leerbereiche aus Ausgabe ausblenden

#### **Trennzeichen Optionen**

- -T Angegebenes Zeichen wird als Trennzeichen verwendet
- -t Das Semikolon wird als Trennzeichen genutzt
- -d Verwendung des Ausrufezeichens als Trennzeichen







QSH und SQL

4.4.1.1 Seite 2	<b>bindungs-Optionen</b> (Datenbankname) Name der zu verwendenden Datenbank (Name aus WRKDRBDIRE). Wenn keine Angabe erfolgt, dann wird die lokale Datenbank genutzt.					
	<ul> <li>(Benutzername)</li> <li>Diese Option kann nur im Zusammenhang mit der Angabe von -r genutzt werden. Hier ist der Benutzer anzugeben, mit dem die Verbin- dung zur Datenbank hergestellt werden soll.</li> </ul>					
	<ul> <li>(Kennwort)</li> <li>Ist im Zusammenhang mit -r und -u anzugeben. Hier muss das Kennwort für das angegebene Benutzerprofil eingegeben werden.</li> </ul>					
	<b>QL Source Optionen</b> lier sind die SQL-Anweisungen einzugeben.					
	Dateiname Angabe des Namens der zu verarbeitenden Datei					
	Interaktive Ausführung der SQL-Anweisung					
	chauen wir uns einige einfache Beispiele an, mit denen QShell-Funktionen ir das Arbeiten mit DB2-Daten genutzt werden können.					
	And and Definited and the Manager from CELECT Association of the					

Das erste Beispiel zeigt die Verwendung einer SELECT-Anweisung auf eine Bibliothek und die direkte Anzeige des Ergebnisses in QSH. Dabei verwenden wir die folgende Syntax:

STRQSH CMD(,db2 select a.\* from mylib.myfile a')





QSH und SQL

Seite 3

In einer QSH-Anzeige eingegeben, sieht der Befehl wie folgt aus:

Der DB2-Befehl in der QSH-Eingabe

Bestätigen wir die Eingabe mit der Enter-Taste, dann wird das Ergebnis der SELECT-Anweisung im QSH-Fenster angezeigt.



Das Ergebnis der SQL-SELECT-Anweisung in der QSH-Anzeige





QSH und SQL

4.4.1.1 Seite 4 Das Verlassen der Anzeige erfolgt wahlweise mittels der F3-Taste oder der Eingabe der Anweisung "Exit".

<b>∋</b> ¶ Sitzı	ung A - [24 x	80]	-		-			
Datei	Bearbeiten	Anzeige	Kommunikatio	n Aktioner	Fenster	Hilfe		
<b>D</b>	) 🖻 🖉	56 🖪	) 🔳 🖬 🦉	a 🛃 💩	a 🌒	<i></i>		
					(	SH-	-Befehlseingabe	
0	015 354	4 3						
6	016 35	5 3						
6	)19 350	6 3						
6	20 36	73						
6	022 368	3 3						
6	001 50:	15						
6	02 50	25						
6	001 60:	16						
6	02 60:	26						
	75 RE(	CORD (	S) SELE	CTED.				
8	3							
$> \epsilon$	exit							
====	> <u> </u>							
_								
F3=	Verlag	ssen	F6=Dr	ucken	F9=Au	lffi	inden F12=Verbindung unterbrechen	
F13	3=Löscl	hèn	F17=Anf	ang F	-18=Er	nde	F21=CL-Befehlseingabe	
F3	drucke	en, ι	m Termi	nalsi	zung	zu	beenden.	
MB	A							18/007
J 🗗 19(	)2 - Sitzung w	urde erfol	greich gestartet.					11.

Verlassen der QSH-Sitzung

Wir können in QSH SQL-Anweisungen nach Belieben verwenden. Nachfolgend ein Beispiel für das Erstellen einer DB2-Tabelle:

create table qgpl.testtable (c1 integer);

Mit QSH können wir zudem in einem Befehl mehrere Anweisungen hintereinander ausführen. Dabei sind die einzelnen Befehle entsprechend voneinander zu trennen.



QSH und IFS-Inhalte

# 4.4.1.2 QSH und IFS-Inhalte

Einer der wichtigen Einsatzbereiche von QSH ist die Verwendung des integrierten Dateisystems (IFS) des System i.

IBM hat QSH mit vielen besonderen Funktionen ausgestattet, die uns die Arbeit mit den IFS-Inhalten erleichtern.

Schauen wir uns einige der QShell-Funktionen an, die wir im Zusammenspiel mit dem IFS und dessen Inhalt nutzen können.

Mit der Anweisung "find" teilen wir mit, dass wir die angegebene Datei suchen bzw. eine Auflistung des Inhalts des angegebenen Bereichs wünschen.



find-Anweisung listet den Inhalt des angegebenen Verzeichnisses auf

Mit der find-Anweisung im vorhergehenden Beispiel wird der Inhalt des Verzeichnisses /home/Zeig" aufgelistet. Die Angabe -type f legt fest, dass lediglich Dateien innerhalb des Verzeichnisses aufzulisten sind. -print definiert, dass das Ergebnis in der Anzeige dargestellt werden soll.



44. Ergänzung 9/2015





QSH und IFS-Inhalte

4.4.1.2 Seite 2 Mit der Ausführung des Befehls erhalten wir eine Übersicht des Inhalts des angegebenen Verzeichnisses.

Bill Sitzung A - [24x 80]         Image: Comparison of the second se
Datei Bearbeiten Anzeige Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe
QSH-Befehlseingabe
/home/Zeig/Zeig Stammdaten/tfelder.xls
/home/Zeig/Zeig Stammdaten/Hinweise zur Excel Datei TFELDER.docx
/home/Zeig/Zeig Stammdaten/Konzept Stammdaten.doc
/home/Zeig/Zeig Stammdaten/Konzept Stammdaten1.doc
/home/Zeig/Zeig Stammdaten/master data general.doc
/home/Zeig/Zeig Stammdaten/Stammdaten-Analyse.doc
/home/Zeig/jcrcmds.txt
/home/Zeig/krb5ccname
/home/Zeig/.sh_history
/home/Zeig/SSH2_format_file
/home/Zeig/SSH2_Format_Datei
/home/Zeig/_C
/home/Zeig/1252
\$
===>
F3=Verlassen F6=Drucken F9=Huffinden F12=Verbindung unterbrechen
F13=Loschen F17=Hhtang F18=Ende F21=CL-Betehlseingabe
ME A 18/00
1902 - Sitzung wurde erfolgreich gestartet.

Ergebnisanzeige von find

Aber das ist nicht alles – find lässt sich auch wunderbar für Reorganisationsaufgaben nutzen, denn mit einer Erweiterung lassen sich z.B. alle Dateien auffinden, die eine angegebene Zeit lang nicht genutzt wurden.


Betriebssysteme / Integration QSH und IFS-Inhalte	Kapitel
spiel, mit dem wir Dateien im IFS	4.4.1.2
) Tage nicht genutzt wurden.	Seite 3

Nachfolgend findet sich ein einfaches Beispiel, mit dem wir Dateien im IFS ausfindig machen können, die mehr als 90 Tage nicht genutzt wurden.

₽¶ Sitzung A - [24 x 80]	
Datei Bearbeiten Anzeige Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe	
OSH-Befehlseingabe	
<del>6</del>	
a	
===> find /home/Zeig -tupe f -mtime +90	
E12=1 Scobo E17=0 fang E18=End E21=0 -Refebicoingabe	
113-Loschen fir-nmang fio-Lhde f21-cL-berentseingabe	
	40/007
	18/007
الله العام المراجع الم	11

Auflisten von Dateien älter als 90 Tage

Mit dieser einfachen Anweisung erhalten wir eine Auflistung aller Inhalte im angegebenen Verzeichnis, die mehr als 90 Tage nicht genutzt wurden. Ein tolles Werkzeug, um IFS-Inhalte bereinigen zu können! Hier haben wir die Grundfunktion von find genutzt und um die Anweisung mtime erweitert. mtime nutzt das Datum der letzten Änderung einer Datei.



4.4.1.2 Seite 4 Auch diese Anweisung lässt sich noch verfeinern. Wenn wir z.B. nur die Dateien auflisten wollen, die über einen gewissen Zeitraum nicht verändert wurden und die von einem bestimmten Typ sind, z.B. Excel-Dateien, dann können wir das mit dem folgenden Befehl umsetzen:



Alle Excel-Dateien, die mehr als 90 Tage nicht verändert wurden

Diese Beispiele lassen sich beinahe beliebig erweitern und fortsetzen. Man erahnt aber bereits, dass IFS-Inhalte und QShell gut miteinander genutzt werden können.

Schauen wir uns den konsequenten Befehl zur Bereinigung der IFS-Inhalte basierend auf dem Datum der letzten Änderungen an. Dabei ersetzen wir die Anweisung -print durch einen anderen QShell-Befehl – in dem Fall dem Befehl zum Löschen des Inhalts der betreffenden Dateien.

find /home/Zeig -path '/home/Zeig/\*' -prune -type f -name
'\*.xls' -mtime +90 -exec rm {} \



- 0

## 4.4.1.2.1 touch

3 Sitzung A - [24 x 80]

Nehmen wir hier ein Beispiel aus der Praxis, das immer häufiger Verwendung findet. Jede Datei im IFS nutzt einen Zeichensatz. Dieser wirkt sich maßgeblich auf die Speicherung und Darstellung der Inhalte aus. Normalerweise wird der Zeichensatz für die Datei anhand der Jobinformationen gesetzt. Nun kann es in internationalen Umgebungen immer wieder erforderlich sein, dass man von den normalen Einstellungen abweichende Zeichensätze benötigt. Mit QSH ein einfaches Unterfangen. Hier ein kleines Beispiel:

Der Befehl "touch" dient dem Erstellen einer Datei mit einer vorgegebenen CCSID. Mit dem Befehl "touch -C 819" erstellen wir – wie im nachfolgenden Beispiel – eine Datei mit dem Zeichensatz 819. Im weiteren Verlauf wird der Pfad im IFS angegeben, gefolgt vom Dateinamen.

Date	i Bearbeiten	Anzeige	Kommunikati	on Aktionen	Fenster I	Hilfe						
	E 🗈 💰	-	B 🔳 🖬 !	b 🛃 💩	• ا ا	<b>&gt;</b>						
					QS	SH-B	efehlsei	ngabe				
								2				
	\$											
>	touch	-C 81	19 /home	/Testd	atei1.	xm1						
	\$											
	Ŧ											
								_				
==	==>											
F:	3=Verla	issen	F6=Dr	rucken	F9=Au1	ffin	den F12=	Verbind	dung uni	terbrecl	hen	
F:	L3=Löso	hen:	F17=Anf	fang F	18=End	de	F21=CL-B	efehlse	eingabe			
мA	A											13/05
-0	1902 - Sitzung	wurde erfo	lareich gestartet	ŧ.								









## 4.4.1.2.1 Seite 2

Schauen wir uns die Datei mit ihren Eigenschaften an, dann sehen wir, dass der angegebene Zeichensatz 819 genutzt wurde. Bei der Vorgabe des Zeichensatzes ist die Angabe -C wichtig – damit wird das Zuordnen des Zeichensatzes initiiert. touch selbst dient der Zuordnung von speziellen Dateieigenschaften, wie z. B. des Zeichensatzes, aber auch von Änderungsdaten, die für Dateien mit gepflegt werden. Der Befehl "touch" kann sowohl für bestehende Dateien als auch für die Neuanlage eingesetzt werden. Bei bestehenden Dateien werden die Dateiattribute geändert. Dabei sollte man aber, insbesondere bei der Änderung des Zeichensatzes, darauf achten, dass der Inhalt der Datei nicht negativ beeinflusst oder verfälscht wird.

Bigenschaften f ür testdatei1.xr	nl	
Filtertext eingeben	IFS-Informationen	$\Leftrightarrow \bullet \Leftrightarrow \bullet \bullet \bullet$
IFS-Informationen Information	CCSID: 819	
(?)		OK Abbrechen

Dateieigenschaften zeigen die zugeordnete CCSID



Betriebssysteme / Integration

QSH und RPG

## 4.4.1.3 QSH und RPG

Wie bereits erwähnt, kann QShell zusammen mit Programmen genutzt werden. RPG ist eine Möglichkeit, QShell-Funktionen automatisiert und in komplexen Abläufen integriert ausführen zu können. Das nachfolgende Code-Beispiel zeigt die Verwendung eines RPG-Programms zum Bereinigen der IFS-Inhalte. Hier verwenden wir Code-Fragmente, die wir zum Teil im Vorfeld schon behandelt haben. Zum Beispiel analysieren wir mit QShell-Funktionen den Inhalt des IFS und löschen nur solche Inhalte, die den Selektionskriterien (z. B. eine bestimmte Zeit nicht geändert) entsprechen.





Betriebssysteme / Integration

4.4.1.3

Seite 2

